



سجل الاقلاع الموجود في القطاع 0 على الوسيط المقسم، في أنظمة BIOS





سجل الإقلاع الرئيسي

سجل الإقلاع الرئيسي عبارة عن **قطاع إقلاع [15]** على قرص مقسم، يحتل **القطاع** (الفيزيائي) المطلق 0، (عند الكتلة رقم 0 باستخدام التودين **الخطي** المسمى عنونة الكتل المنطقية **LBA** أو بالتودين الثلاثي (الفيزيائي) عند **CHS 0,0,1**) **[28]** حجم هذا القطاع التقليدي هو 512 بايت، لكن أحيانا يكون أكثر.

هذا القطاع ينشئ آليا عند تقسيم الوسيط في بداية **أجهزة التخزين الكبيرة**، مثل الأقراص **الثابتة** والأقراص **القابلة للإزالة** المستخدمة في الأنظمة **المتوافقة مع أنظمة IBM** وأنظمة أخرى.

سجل الإقلاع يحتفظ بمعلومات تصف تنظيم الأقسام المنطقية المتضمنة **أنظمة ملفات** على القرص، إلى جانب **شفرة تنفيذية [17]** لتحميل **نظام التشغيل**، الشفرة في الغالب تدعى **محمل إقلاع [1]**،

عادة، هذه الشفرة تقوم باستدعاء **المرحلة الثانية من شفرة الإقلاع**، أو ترتبط بشفرة **سجل إقلاع قسم VBR**. (مثلا، في معظم توزيعات لينكس، المرحلة الثانية من شفرة محمل الإقلاع **GNU**


GRUB 2 تقع في **القطاعات** التي بعد **MBR** أو تقع في نظام الملفات أو حتى قسم خاص).



512 بايت في بداية المسار الأول تتضمن سجل الإقلاع - القرص الثالث

سجل الإقلاع لا يستخدم في أقراص أكبر من **2 تيرابايت** ($2^{32} \times 512$ بايت) **[2]** لأن تنظيم **جدول الأقسام** مقيد بمساحة التخزين القابلة للعنونة والتي لا يمكن أن تتجاوز **2 تيرابايت** على أقراص **MBR**. لهذا السبب وأسباب أخرى، منذ عام 2010 بدأ التحول إلى استعمال **GPT** (الذي هو جزء من مواصفة **UEFI**)، أي أن تخطيط **GPT** سيكون إجباري في الأقراص الأكبر من **2 تيرابايت**. ويحتاج إلى إنشاء **قسم إقلاع** خاص يسمى اختصارا **ESP**. (معلومات أكثر راجع "مواصفة UEFI" في الموقع الرسمي).

في الواقع، يمكنك أيضا استخدام جدول أقسام **GPT** في أقراص **BIOS/MBR** (غالبا سيدعى إقلاع **BIOS/GPT**) لكن بشرط إنشاء/وجود **قسم إقلاع** يدعى **BBP**. في هذه الحالة سيتضمن **GPT** على نسخة هجينة من **سجل الإقلاع** تدعى اصطلاحا **protective MBR**، (نوع **EEh**) تستخدم فقط للتوافق مع الإصدارات السابقة (أي من أجل التعامل مع البرامج/الأنظمة التي لا تفهم **GPT**).



سجل **MBR** غير موجود في وسائط التخزين التي بدون أقسام مثل **القرص المرن**، أو **superflopies**. (تلك الوسائط تملك **قطاع إقلاع** يدعى **VBR**). سجل الإقلاع التقليدي لا يمكن أن يتضمن أكثر من أربعة **أقسام أولية**، أو ثلاثة أقسام أولية و**قسم واحد ممتد**، والقسم الممتد يمكن تقسيمه إلى عدد لا نهائي تقريبا من **الأقسام المنطقية** (حسب المساحة المخصصة للقسم الممتد وحجم القرص).

عند إقلاع الجهاز، نظام **BIOS** سيكون المسؤول عن تحميل وتشغيل **سجل الإقلاع**، بعد تفحص العداد أو "اختبار التشغيل الذاتي" **POST** ونقل التحكم إلى القرص الثابت. علما أن الأجهزة التي تحاكي القرص الثابت أثناء إقلاع النظام تتضمن أيضا **سجل إقلاع** لأنها تملك أيضا **جدول أقسام**. حتى وإن كانت لا تقبل الإقلاع.

نظام **BIOS** لن يقلع قرص **MBR** إذا لم يكن موجود ضمن معلومات ذاكرة **CMOS**. وينبغي أن يكون القرص **تهيئة** صحيحة أيضا. من ناحية أخرى، حتى وإن لم يكن القرص ضمن سلسلة الإقلاع، ولكن كان يملك "رقم للقرص"، يمكن لأي برنامج يعمل في **النمط الحقيقي** للمعالج مثل **سجل إقلاع** آخر أو **محمل إقلاع**، تحميل وإقلاع **سجل إقلاع** ذلك القرص مباشرة. (راجع "إقلاع النظام").

دعم وسائط التخزين المقسمة، وبالتالي اعتماد **MBR** ظهر في مارس/آذار عام 1983، في نظام **IBM PC-DOS 2.0** مع استخدام **قرص ثابت** بحجم 10 ميغابايت من شركة **سجيت** في حاسوب **IBM XT** الجديد آنذاك والذي تضمن أيضا ذاكرة **RAM** بحجم ابتدائي 128 كيلوبايت ومعالج إنتيل 8088. مع استخدام نظام ملفات **FAT12**.

النسخة الأصلية من سجل الإقلاع الرئيسي كتبها **ديفيد ليتون** من شركة أي بي أم، في يونيو/حزيران عام 1982. **جدول الأقسام** كان يدعم أربعة أقسام أولية، يمكن للنظام دوس استخدام منها قسم واحد فقط. ولم تتغير هذه البنية في نظام التشغيل التالي **DOS 3.0** مع نظام الملفات **FAT16**. (راجع **الطرح الست عشري/أسكي** لتلك الشفرة أدناه)

القسم الممتد، [30] وهو نوع خاص من الأقسام الأولية يعمل كحاوية للأقسام الأخرى، ظهر في **DOS 3.2**. أما **الأقراص المنطقية** في القسم الممتد فظهرت في **DOS 3.30**. أنظمة **MS-DOS** و **PC DOS** و **OS/2** [37] وويندوز لم تستخدم أبدا الأقسام المنطقية في الإقلاع، لذلك ظلت بنية **سجل الإقلاع وشفرة الإقلاع** وظيفيا من دون أي تغيير تقريبا، باستثناء بعض التطبيقات من **الطرف الثالث**، طوال فترة استخدام أنظمة **دوس** وأنظمة **OS/2** حتى عام 1996. (أنظر **للطرح الأول والثاني** أدناه).

في عام 1996، ظهر نظام عنوانة الكتل المنطقية **LBA** في أنظمة ويندوز 95B، ودوس **DOS 7.10** لدعم الأقراص الأكبر من 8 جيجابايت. وظهرت كذلك **الأختام الزمنية للقرص** [26]، رغم أن الغرض الفعلي منها غير موثق (غير متوفر). [3] هذا أيضا يعكس فكرة أن سجل الإقلاع الرئيسي قصد منه في البداية أن يكون مستقل عن **نظام التشغيل ونظام الملفات**.

مع ذلك، قاعدة التصميم هذه تم تعديلها جزئيا في تطبيقات مايكروسوفت الأخيرة من **سجل الإقلاع**، التي فرضت استخدام طريقة النفاذ إلى القرص **CHS** مع أقسام **FAT16B** و **FAT32**، (نوع **06h** **0Bh**) بينما استخدمت طريقة **LBA** مع أقسام **FAT16X** و **FAT32X** (نوع **0Eh/0Ch**).

رغم ضعف توثيق بعض تفاصيل **سجل الإقلاع** (التي كانت أحيانا سببا لمشاكل في التوافق)، تم اعتمد سجل الإقلاع على نطاق واسع في أجهزة الحاسوب الشخصي نتيجة لطبيعته الشبه ثابتة لسنوات عدة. لدرجة أنه تم دعمه في أنظمة تشغيل منصات أخرى. وأحيانا كان يستخدم إلى جانب المعايير الموجودة مسبقا أو **متعددة المنصات** الأخرى في الإقلاع وتقسيم الوسط. [4]

مدخلات الأقسام وشفرة **سجل الإقلاع** المستخدمة في أنظمة التشغيل التجارية، مقيدة بـ 32 بت، لهذا السبب الحجم الأقصى للقرص المعتمد باستخدام 512 بايت في القطاع هو في حدود 2 تيرابايت (سواء كان ذلك في المحاكاة أو فعليا) مع مخطط تقسيم القرص **MBR** (بدون استخدام الطرق **غير معيارية**). لذلك، ظهرت الحاجة إلى مخطط آخر في تقسيم الأقراص الكبيرة التي أصبحت متوفرة في الأسواق منذ عام 2010. هذه المخطط الجديد يدعى **GPT**؛ وهو خليفة **MBR**. ورغم أنه لا يوفر توافقا للإصدارات السابقة مع الأنظمة التي لا تدعمه. لكنه يوظف نسخة محمية و**هجين** من **سجل الإقلاع**، تدعى اصطلاحا **protective MBR**، الهدف منها ضمان عملية **التكامل** (سلامة البيانات).

هناك صيغ أخرى من سجل الإقلاع الهجين **hybrid MBR** تم تصميمها وتنفيذها من قبل أطراف أخرى من أجل الحفاظ على الأقسام الواقعة في منطقة 2 تيرابايت الأولى في القرص في كلا مخططي التقسيم "بالتوازي" أو من أجل السماح لأنظمة التشغيل القديمة الإقلاع من أقسام **GPT**. لكن هذه الصيغ **غير معيارية** يمكن أيضا أن تسبب مشاكل في التوافق.

الطرح التالي يعرض بنية **سجل الإقلاع** في **IBM PC DOS 2.00** من عام 1983، مع أداة **FDISK.COM**. وأيضا في كافة إصداراتها اللاحقة 2.10، 3.00، 3.10، 3.20، 3.21 حتى **IBM PC DOS 3.30** التي تغيرت فيها الشفرة قليلا.

القطاع المطلق 0 (CHS 0-0-1)		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
شفرة إقلاع	0000	FA	33	C0	8E	D0	BC	00	7C	8B	F4	50	07	50	1F	FB	FC	[.3.....P.P...]
	0010	BF	00	06	B9	00	01	F3	A5	EA	1D	06	00	00	BE	BE	07	[.....]
	0020	B3	04	80	3C	80	74	0E	82	3C	00	75	1C	83	C6	10	FE	[.....<.t.<.u.....]
	0030	CB	75	EF	CD	18	8B	14	8B	4C	02	8B	EE	83	C6	10	FE	[.u.....]
	0040	CB	74	1B	82	3C	00	74	F4	BE	8B	06	32	ED	AC	8A	C8	[.t.....2.....]
	0050	AC	56	BB	07	00	B4	0E	CD	10	5E	E2	F4	EB	FE	BF	05	[.V.....^.....]
	0060	00	BB	00	7C	B8	01	02	57	CD	13	5F	73	0C	33	C0	CD	[./.....W...s.3.....]
	0070	13	4F	75	ED	BE	A3	06	EB	D2	BE	C2	06	81	3E	FE	7D	[.Ou.....>..]
	0080	55	AA	75	C7	8B	F5	EA	00	7C	00	00	17	49	6E	76	61	[.u.....Inva]
	0090	6C	69	64	20	70	61	72	74	69	74	69	6F	6E	20	74	61	[lid partition ta]
	00A0	62	6C	65	1E	45	72	72	6F	72	20	6C	6F	61	64	69	6E	[ble.Error loadin]
	00B0	67	20	6F	70	65	72	61	74	69	6E	67	20	73	79	73	74	[g operating syst]
	00C0	65	6D	18	4D	69	73	73	69	6E	67	20	6F	70	65	72	61	[em.Missing opera]
	00D0	74	69	6E	67	20	73	79	73	74	65	6D	41	75	74	68	6F	[ting systemAutho]
	00E0	72	20	D2	20	44	61	76	69	64	20	4C	69	74	74	6F	6E	[r - David Litton]
	00F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0100	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
حشو بايت صفر	0110	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0120	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0130	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0140	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0150	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0160	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0170	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0190	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	01A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	01B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	01C0	01	00	0B	7F	BF	FD	3F	00	00	00	C1	40	5E	00	00	00	[.....@^.....]
	01D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	01E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	01F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....U.]
جدول أقسام	0000	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	0010	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	0020	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	0030	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	0040	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	0050	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	0060	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	0070	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	0080	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	0090	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	00A0	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	00B0	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	00C0	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	00D0	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	00E0	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
	00F0	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF

- شفرة تنفيذية، في أول 139 بايت (00h إلى 8Ah) في قطاع 512-بايت □ رسائل أخطاء، في 80 بايت (8Bh إلى DAh)
- عبارة "Author - David Litton" التي حذفت في MBR DOS 3.30 □ 206 بايت حشو بايت أصفار * (0F0h إلى 1BDh) عن طريق FDISK
- جدول أقسام 64-بايت، (1BEh إلى 1FDh)؛ هذه البيانات تعتمد على نظام الملفات وحجم، وبنية القرص
- توقع إقلاع، 2-بايت الرقم السحري AA55h في نهاية القطاع؛ (في أنظمة إنتل، الكلمات الست عشرية (16-بت) تخزن بحيث البايت المنخفض أولا والبايت الأعلى أخيرا)
- * نظرا لاختلاف أدوات إنشاء سجل الإقلاع MBR. لا تتوقع أن يكون دائما بايت **الحشو** هو **الصفر**.

بعد تفحص العتاد ؛ تنفيذ "اختبار التشغيل الذاتي" **POST**، نظام **BIOS** يحمل هذا القطاع في **الذاكرة** عند **0000:7C00** ثم ينقله (ينقل التحكم إلى الشفرة) عن طريق قفزة إلى الشفرة المنسوخة: **0000:7C00 JMP**. وبخلاف، **قطاع إقلاع نظام التشغيل**، هذه الشفرة أولا يجب أن تنسخ نفسها إلى **0000:0600**. هذا ضروري لأن شفرة **سجل الإقلاع** فيما بعد ستحمل **سجل إقلاع القسم النشط** في نفس الموقع عند **0000:7C00**.

شفرة **MBR** في أنظمة **XP/2000/98** لا تنسخ أي بايت قامت بتنفيذه سابقا قبل القفز إلى **موقع الذاكرة** الجديد ؛ الشفرة تنسخ فقط **485 بايت** من (**7C1Bh** إلى **7DFFh**) إلى المواقع (**0000:061B** إلى **0000:07FF**)، عوض نسخ كامل كتلة **512 بايت** إلى **0000:0600** وما يلي، كما تفعل شفرة **IBM PC DOS 3.30** من أجل 25 تعليمة الأولى، شفرة **سجل إقلاع XP/2000** تشبه شفرة ويندوز **98** (نظام ملفات **FAT32**)، لكنها بعد ذلك تتشعب إلى روتينات جديدة بالكامل. وعلى عكس، شفرة **سجل إقلاع XP/98/2000**، شفرة ويندوز **فيستا/7** تنسخ كامل **512 بايت** إلى الموقع الجديد، بدأ من : **0000:0600** . فقط 3 تعليمات الأولى تشبه ما في شفرة **سجل إقلاع XP/2000**.

القطاع المطلق (CHS 0-0-1) 0		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
شفرة إقلاع	0000	FA	33	C0	8E	D0	BC	00	7C	8B	F4	50	07	50	1F	FB	FC	[.3..... .P.P...]
	0010	BF	00	06	B9	00	01	F2	A5	EA	1D	06	00	00	BE	BE	07	[.....]
	0020	B3	04	80	3C	80	74	0E	80	3C	00	75	1C	83	C6	10	FE	[...</t.<.u.....]
	0030	CB	75	EF	CD	18	8B	14	8B	4C	02	8B	EE	83	C6	10	FE	[.u.....L.....]
	0040	CB	74	1A	80	3C	00	74	F4	BE	8B	06	AC	3C	00	74	0B	[.t.<.t.<.t.<.t.]
	0050	56	BB	07	00	B4	0E	CD	10	5E	EB	F0	EB	FE	BF	05	00	[V.....]
	0060	BB	00	7C	B8	01	02	57	CD	13	5F	73	0C	33	C0	CD	13	[.....W..s.3...]
	0070	4F	75	ED	BE	A3	06	EB	D3	BE	C2	06	BF	FE	7D	81	3D	[Ou.....].=]
	0080	55	AA	75	C7	8B	F5	EA	00	7C	00	00	49	6E	76	61	6C	[U.u..... .Inval]
	0090	69	64	20	70	61	72	74	69	74	69	6F	6E	20	74	61	62	[id partition tab]
	00A0	6C	65	00	45	72	72	6F	72	20	6C	6F	61	64	69	6E	67	[le>Error loading]
	00B0	20	6F	70	65	72	61	74	69	6E	67	20	73	79	73	74	65	[operating system]
	00C0	6D	00	4D	69	73	73	69	6E	67	20	6F	70	65	72	61	74	[m.Missing operat]
	00D0	69	6E	67	20	73	79	73	74	65	6D	00	00	00	00	00	00	[ing system.....]
	00E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	00F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
حشو بايت صفر	0100	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0110	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0120	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0130	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0140	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0150	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0160	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0170	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	0190	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	01A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	01B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	01C0	01	00	0B	7F	BF	FD	3F	00	00	00	C1	40	5E	00	00	00	[.....?.....]
	01D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	01E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....]
	01F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	[.....U.]
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF

الشفرة المستخدمة منذ **MS-DOS 3.30** وحتى ويندوز **95A** قبل ويندوز **95B**، عن طريق أداة **(FDISK /MBR)**، تسمى أيضا **المعيارية** Standard MBR (باستثناء جزء صغير، هذه الشفرة مطابقة للشفرة **IBM PC DOS 2.00** من عام 1983).

- شفرة تنفيذية، في أول 139 بايت (00h إلى 8Ah) في قطاع 512-بايت رسائل أخطاء، في 80 بايت (8Bh إلى DAh)
- 227 بايت حشو ببايت الصفر (1BDh إلى DBh) عن طريق **FDISK**. جدول أقسام 64-بايت، في 66 بايت الأخيرة (1BEh إلى 1FDh) هذه المنطقة تعتمد على نظام الملفات، وحجم، وبنية القرص
- توقع إقلاع، 2-بايت في نهاية القطاع أيضا يدعى الرقم السحري AA55h : في أنظمة إنتل، كلمات الست عشري (16-بت) تخزن بحيث يكون البايت المنخفض أولا والبايت الأعلى أخيرا

في الأنظمة اللاحقة :

- في الأنظمة اللاحقة **95B/98/98SE/ME** استخدم **الختم الزمني** 6 بايت (0DAh إلى 0DFh)، إذا تم استخدام هذه الشفرة في إحدى تلك الأنظمة، ستتغير 4 بايت من 0DCh إلى 0DFh في الإقلاع التالي، [5] [26]
- توقيع قرص، 4 بايت (1B8h إلى 1BBh)، رقم تسلسلي في ويندوز أن تي ظهرت فقط في الأنظمة اللاحقة [33]

DAh	DBh	DCh	DDh	DEh	DFh	حيود الختم الزمني :
00	00	81	50	18	07	مثال : 4 بايت تعكس رقم القرص وزمن كتابتها إلى سجل الإقلاع :
						(بترتيب معكوس)
						ساعات
						دقائق
						ثواني
						رقم القرص
						دائما أصفار

تقسيم القرص


في بداية ثمانيات القرن الماضي، قدمت شركة **IBM** مع نظام **PC DOS 2.0**، أداة تدعى **FIDISK** تستخدم في إنشاء وصيانة أقسام **MBR**. ووفقا لذلك المخطط، عند تقسيم جهاز التخزين، سوف يتضمن **سجل الإقلاع** على **جدول أقسام** يصف مواقع، وأحجام، وخصائص المناطق الخطية الأخرى التي يشار إليها **بالأقسام** (أو **وحدات تخزين منطقية**)، (أنظر للشكل أدناه). الأقسام يتعامل معها كأنها أقراص حقيقية متعددة، ويمكن تهيئة كل قسم منها بنظام ملفات مختلف، أو استخدامها لأي غرض آخر. لكن حتى يعمل نظام التشغيل يجب تقسيم القرص إلى قسم واحد على الأقل مع تهيئته. القسم يتألف من سلسلة **أسطوانات** على القرص الثابت، كل قسم محدد ببداية ونهاية أسطوانة معينة (لكن حجم الأسطوانات يتفاوت من قرص لآخر). البرنامج المسؤول عن إنشاء وحذف وتحجيم الأقسام ومعالجتها على القرص يدعى غالبا **محرك أقسام**.

الأقسام نفسها أيضا يمكنها أن تتضمن على بيانات تصف مخططات تقسيم للقرص أكثر تعقيد، مثال على ذلك، سجلات إقلاع القسم الممتد **EBR**، [29] أو سجلات أقسام أنظمة **بيركلي BSD**.

disklabels، [38] أو أقسام **متدادات** (البيانات الوصفية) في مدير الأقراص المنطقية **LDM**، [10] [16]

كما ذكرنا، سجل الإقلاع الرئيسي يقع دائما في **القطاع الأول** من القرص (عند الحيد الفيزيائي 0)، ولا يمكن أن يقع أبدا على أي قسم. ولذلك هو يسبق القسم الأول على القرص. (علما أن قطاع الإقلاع في الأجهزة التي بدون تقسيم أو في القسم المنفرد يسمى: سجل إقلاع القسم **VBR**).

في الأجهزة التي توظف التقنية البرمجية **DDO BIOS overlay** أو **برامج إدارة الإقلاع**، يمكن تحريك جدول الأقسام إلى موقع فيزيائي آخر على القرص؛ مثال على ذلك، برنامج **Ontrack Disk Manager** الذي غالبا ما يضع نسخة أصلية من **MBR** في **القطاع الثاني** من القرص، ثم يخفي نفسه عن أي إقلاع للنظام أو تطبيق. ويتم التعامل مع نسخة **MBR** كما لو أنها تقع في القطاع الأول.



4 **مدخلات أولية** في **جدول أقسام سجل الإقلاع**، إحداها **مدخل** قسم ممتد، لاحظ وجود **قطاعات إقلاع** في **الأقسام والأقراص المنطقية (وحدات التخزين)**. (تعاريف الحقول نفسها في جدول الأقسام و**جداول القسم الممتد**)

تخطيط القطاع

رسمياً، هناك 4 مدخلات **أولية** للأقسام في مخطط **جدول أقسام MBR**، رغم أن بعض أنظمة التشغيل وأدوات النظام رفعت عددها إلى 5 مدخلات، كما هو الحال في أقسام **AAPs**، [27] أنظمة **PTS-DOS 6.60** [11] و **DR-DOS 7.07**، أو 8 مدخلات، كما في أنظمة **AST** و **NEC MS-DOS 3.x** [13][12]، أو حتى 16 **مدخلة**، في مدير الأقراص **Ontrack** أنظمة **MS-DOS** و **PC DOS**.

عنوان		حجم	بنية سجل الإقلاع الرئيسي (التقليدية)	
ست عشري	عشري		وصف	
+000h	+0	436 (الأقصى 446)	منطقة شفرة الإقلاع	
+1B8h	+440	4 (حتى 10)	توقيع قرص (اختياري) [6] [7] [8] [9]	
+1BCh	+444	2	0x000	بلا قيم (عادة)
+1BEh	+446	16	مدخلة قسم #1	جدول أقسام أولية
+1CEh	+462	16	مدخلة قسم #2	
+1DEh	+478	16	مدخلة قسم #3	
+1EEh	+494	16	مدخلة قسم #4	
+1FEh	+510	2	55h	توقيع إقلاع [11]
+1FFh	+511		AAh	
		512	حجم إجمالي	

عنوان		حجم	بنية سجل الإقلاع الرئيسي المعيارية (الحديثة).	
ست عشري	عشري		وصف	
+000h	+0	218	منطقة شفرة الإقلاع (جزء 1)	
+0DAh	+218	2	0000h	ختم زمني للقرص [5][26][2] (اختياري، في أنظمة 7.1-8.0 MS-DOS وويندوز 95B/98/98SE/ME بدلاً من ذلك، يمكن أن يخدم كتوقيع OEM loader مع NEWLDR)
+0DCh	+220	1	القرص الفيزيائي الأصلي (80h-FFh)	
+0DDh	+221	1	الثواني (0-59)	
+0DEh	+222	1	الدقائق (0-59)	
+0DFh	+223	1	الساعات (0-23)	
+0E0h	+224	216 (أو 222)	منطقة شفرة الإقلاع (جزء 2، مدخل الشفرة عند +000h)	
+1B8h	+440	4	توقيع قرص 32-بت	توقيع قرص [6] (اختياري، أنظمة UEFI وويندوز NT/2000/Vista/7 والأنظمة الأخرى)
+1BCh	+444	2	0000h (إذا كان محمي من النسخ = 5A5Ah)	
+1BEh	+446	16	مدخل قسم #1	جدول الأقسام الأولية
+1CEh	+462	16	مدخل قسم #2	
+1DEh	+478	16	مدخل قسم #3	
+1EEh	+494	16	مدخل قسم #4	
+1FEh	+510	2	55h	توقيع إقلاع [11]
+1FFh	+511		AAh	
		512	حجم إجمالي	

عنوان		حجم	بنية سجل الاقلاع الرئيسي AAP MBR - عائلة نظام دوس	
ست عشري	عشري		وصف	
+000h	+0	428	منطقة شفرة الإقلاع	
+1ACh	+428	2	78h	توقيع AAP (اختياري)
+1ADh	+429		56h	
+1AEh	+430	1	القرص الفيزيائي AAP (80h-FEh)، (غير مستعملة: 00h)، (محجوزة: 01h-7Fh، FFh)	سجل AAP (اختياري) (مدخلة قسم #0 في AAP لها دلالات خاصة)
+1AFh	+431	3	CHS (بداية) عنوان ملف صورة / قسم AAP أو VBR/EBR	
+1B2h	+434	1	محجوزة من أجل نوع القسم AAP (غير مستعملة: 00h) (اختياري)	
+1B3h	+435	3	محجوزة من أجل عنوان نهاية CHS في AAP	

			(اختيارية: البايت عند الحيد +1B5h يستعمل أيضا في تدقيق مجموع MBR برنامج (PTS DE, BootWizard) : غير مستعملة تأخذ: 000000h)	
+1B6h	+438	4	بداية LBA ملف صورة AAP أو VBR/EBR أو القطاعات النسبية في قسم AAP (المنسوخة إلى الحيد +01Ch في القطاع المحمل فوق مدخلة "القطاعات المخفية" في كتلة DOS 3.31 BPB (أو ما يحاكي ذلك) لدعم أيضا إقلاع EBR) [36]	
+1BAh	+442	4	محجوزة للقطاعات في AAP (اختيارية: غير مستعملة تأخذ: 00000000h)	
+1BEh	+446	16	<u>مدخلة قسم #1</u>	جدول الأقسام الأولية
+1CEh	+462	16	<u>مدخلة قسم #2</u>	
+1DEh	+478	16	<u>مدخلة قسم #3</u>	
+1EEh	+494	16	<u>مدخلة قسم #4</u>	
+1FEh	+510	2	55h	توقيع إقلاع [1]
+1FFh	+511		AAh	
		512	حجم إجمالي	


عنوان		حجم	بنية سجل الإقلاع الرئيسي NEWLDR MBR		
ست عشري	عشري		وصف		
+000h	+0	2	سجل NEWLDR (اختياري)		
		حجم سجل JMPS (EBh) / NEWLDR (غالبا، تأخذ القيم 0Ah/16h/1Ch للشفرة التي تبدأ عند الحيود +00Ch/+018h/+01Eh)			
+002h	+2	6			توقيع محمل الإقلاع "NEWLDR"
+008h	+8	1			القرص الفيزيائي وعلم الإقلاع الخاص بوسيلة الإقلاع LOADER (80h-FEh, 00h-7Eh, FFh, 7Fh) (إذا لم تستعمل، هذه و 3 بايتات التالية جميعا يجب أن تكون 0)
+009h	+9	3			عنوان CHS الخاص بقطاع إقلاع وسيلة LOADER أو ملف الصورة (مثال، شفرة محمل الإقلاع IBMBIO.LDR) (غير مستعملة تأخذ: 000000h)
+00Ch	+12	1			القيمة الأدنى المسموح بها للتسجيل DL ، ما عدا ذلك تأخذ من جدول الأقسام (القيمة الاعتيادية : 80h)، (استخدام دائما DL : 00h)، (استخدام دائما مدخلة الجدول: FFh)
+00Dh	+13	3			محجوزة (القيمة الاعتيادية: 000000h)
+010h	+16	4			LBA الخاص بقطاع إقلاع وسيلة LOADER أو ملف الصورة (اختيارية، غير مستعملة تأخذ: 00000000h)
+014h	+20	2			حيد رقعة Patch offset خاص بوحدة إقلاع VBR (القيمة الاعتيادية: 0000h إذا غير مستعملة)، (ما عدا ذلك تأخذ 0024h أو 01FDh)
+016h	+22	2			تدقيق المجموع (غير مستعملة تأخذ القيمة 0000h)
+018h	+24	6			توقيع محمل صانع المعدات الأصلية OEM loader ("MSWIN4" من أجل نظام تشغيل REAL/32، أنظر أيضا الحيد +0DAh، المقترن بلصيقة صانع المعدات الأصلية OEM label عند الحيد +003h في سجل VBRs) (اختيارية)
متفاوت	متفاوت	متفاوت			منطقة شفرة الإقلاع (مدخلة الشفرة عند +000h)
+1ACh	+428	2	توقيع AAP (اختياري)		
+1ADh	+429				78h 56h
+1AEh	+430	16	سجل AAP (اختياري)		
+1BEh	+446	16	جدول الأقسام الأولية		
+1CEh	+462	16			
+1DEh	+478	16			
+1EEh	+494	16			
+1FEh	+510	2	توقيع إقلاع [1]		
+1FFh	+511				55h AAh
		512	حجم إجمالي		

عنوان		حجم	بنية سجل الاقلاع الرئيسي في AST/NEC MS-DOS و SpeedStor	
ست عشري	عشري		وصف	
+000h	+0	380	منطقة <u>شجرة الإقلاع</u>	
+17Ch	+380	2	5Ah	توقيع AST/NEC (اختياري، وليس من أجل وسيلة SpeedStor)
+17Dh	+381		A5h	
+17Eh	+382	16	<u>مدخلَة قسم #8</u>	جدول أقسام ممتد في AST/NEC (اختياري، أيضا من أجل وسيلة SpeedStor)
+18Eh	+398	16	<u>مدخلَة قسم #7</u>	
+19Eh	+414	16	<u>مدخلَة قسم #6</u>	
+1AEh	+430	16	<u>مدخلَة قسم #5</u>	
+1BEh	+446	16	<u>مدخلَة قسم #4</u>	جدول الأقسام الأولية
+1CEh	+462	16	<u>مدخلَة قسم #3</u>	
+1DEh	+478	16	<u>مدخلَة قسم #2</u>	
+1EEh	+494	16	<u>مدخلَة قسم #1</u>	
+1FEh	+510	2	55h	توقيع إقلاع [1]
+1FFh	+511		AAh	
		512	حجم إجمالي	

عنوان		حجم	بنية سجل مدير القرص DM MBR	
ست عشري	عشري		وصف	
+000h	+0	252	منطقة <u>شجرة الإقلاع</u>	
+0FCh	+252	2	AAh	توقيع DM (اختياري)
+0FDh	+253		55h	
+0FEh	+254	16	<u>مدخلَة قسم</u>	جدول أقسام ممتد في DM (اختياري)
+10Eh	+270	16	<u>مدخلَة قسم</u>	
+11Eh	+286	16	<u>مدخلَة قسم</u>	
+12Eh	+302	16	<u>مدخلَة قسم</u>	
+13Eh	+318	16	<u>مدخلَة قسم</u>	
+14Eh	+334	16	<u>مدخلَة قسم</u>	
+15Eh	+350	16	<u>مدخلَة قسم</u>	
+16Eh	+366	16	<u>مدخلَة قسم</u>	
+17Eh	+382	16	<u>مدخلَة قسم</u>	
+18Eh	+398	16	<u>مدخلَة قسم</u>	
+19Eh	+414	16	<u>مدخلَة قسم</u>	
+1AEh	+430	16	<u>مدخلَة قسم</u>	
+1BEh	+446	16	<u>مدخلَة قسم #1</u>	جدول الأقسام الأولية
+1CEh	+462	16	<u>مدخلَة قسم #2</u>	
+1DEh	+478	16	<u>مدخلَة قسم #3</u>	
+1EEh	+494	16	<u>مدخلَة قسم #4</u>	
+1FEh	+510	2	55h	توقيع إقلاع [1]
+1FFh	+511		AAh	
		512	حجم إجمالي	

مدخلات جدول الأقسام

مدخلات [جدول الأقسام](#) هي تقنية في [القرص الثابت](#) من زمن حاسوب آي بي إم [PC XT](#). حين كان يقسم وسيط التخزين باستعمال وحدات من [أسطوانات](#)، و**رؤوس**، و**قطاعات**، هذه الثوابت الثلاثة كانت طريقة للعنونة كتل البيانات على القرص الثابت، [\[28\]](#) معروفة اختصاراً [CHS](#). اليوم تلك القيم لم تعد لها علاقة "فيزيائية" بالأقراص الحديثة. بل ليست موجودة أصلاً في أقراص الحالة الصلبة الحديثة [SSD](#) لأن هذه الأخيرة لا تملك أصلاً أسطوانات أو رؤوس فيزيائية (مادية).



كما هو متفق عليه، في مخطط [CHS](#)، فهرسة القطاع تبدأ (تقريباً) دائماً من **القطاع 1** بدل **0**. ونتيجة لوجود خطأ في كافة إصدارات [MS-DOS/PC DOS](#) حتى الإصدار 7.10، عدد الرؤوس عموماً أصبح مقيد برقم **255** و**256** (وفقاً للمعلومات الموسوعة الحرة)، ولأن عنوان [CHS](#) أصبح كبير جداً ولا يتناسب مع هذه الحقول، تستخدم اليوم [المتابعة](#) [\[1023, 254, 63\]](#). رغم ذلك، في الأنظمة وأدوات القرص القديمة، غالباً قيمة الأسطوانة تلتف [\[18\]](#) حول **تردد** (أو مودولو) [\[19\]](#) حاجز [CHS](#) القريب من **8 حجابات** (وهو أحد القيود في BIOS)، الذي يسبب التباس وربما تلف في البيانات. (علماً أن مواصفة [Intel's EFI](#) تتطلب استخدام المتابعة [\[1023, 255, 63\]](#) في حالة [protective MBR](#) على قرص [GPT](#)). قيمة أسطوانة **10-بت** تحفظ في **2** بايت لتسهيل عمل روتينات النفاذ للقرص التقليدية [BIOS 13h INT](#)، بحيث **16 بت** مقسمة على أجزاء من قطاعات وأسطوانات، وليست على حدود البايت. [\[15\]](#) نتيجة لمحدودية طريقة العنونة [CHS](#)، [\[18\]\[19\]](#) تم التحول إلى نظام **عنونة الكتل المنطقية LBA**، الذي فيه طول وعنوان بداية القسم كلاهما قيم للقطاع مخزنة في مدخلات [جدول الأقسام](#). باستخدام قيم **32 بت**. حجم القطاع دائماً ثابت **512 (2⁹) بايت**، هذه القيمة جزء من الشفرة الداخلية [\[20\]](#) في نطاق واسع من المكونات، تشمل **مجموعات الشرائح، قطاعات الإقلاع، أنظمة التشغيل، محركات قواعد البيانات، أدوات تقسيم القرص، أدوات نظام الملفات، والنسخ الاحتياطي، وبرمجيات أخرى**. منذ نهاية **2009**، أصبح متوفراً في الأسواق محركات أقراص بتقنية جديدة تدعى **التهيئة المتقدمة**، توظف قطاع بحجم **4,096 بايت** أو **4 كيلو بايت**، علماً أن بعض هذه الأقراص لا تزال تعلن في النظام المضيف عن حجم القطاع **512 بايت**، (نتيجة عملية تحويل يقوم بها البرنامج الثابت للقرص)، من أجل تجنب حالات عدم التوافق في التطبيقات، هذه النوع من الأقراص يشار له باسم **أقراص محاكاة قطاع 512** (لمعلومات أكثر راجع [512e](#) في الموسوعة الحرة).

بما أن عناوين وأحجام الكتل تخزن في [جدول أقسام سجل الإقلاع](#) باستخدام قيم **32 بت**، فإن الحجم الأقصى وكذلك عنوان البداية الأعلى للقسم في الأقراص التي تستخدم القطاع **512 بايت** (سواء في المحاكاة أو فعلياً) لا يمكن أن تتجاوز **2 تيرابايت - 512 بايت (2,199,023,255,040 بايت أو 4,294,967,295 (2³² - 1) قطاع * 512 (2⁹) بايت لكل قطاع)**. لذلك كان تتجاوز مشكلة حد **2 تيرابايت** من الدوافع الرئيسية لتطوير جدول الأقسام [GPT](#).

بما أن معلومات التقسيم تخزن في جدول أقسام [MBR](#) باستخدام طول وعنوان كتلة البداية، قد يكون ممكن نظرياً تحديد الأقسام بالطريقة تكون فيها المساحة المخصصة للقرص الذي يستخدم قطاع **512 بايت**، تعطي حجم كلي يقارب **4 تيرابايت**، إذا كانت جميع الأقسام باستثناء قسم واحد تقع تحت حد **2 تيرابايت** وتم تعيين القسم الأخير ليبدأ عند أو قرب الكتلة **2³² - 1** مع تخصيص حجم مثلاً حتى **2³² - 1**، وبذلك للنفاذ يعرف القسم الذي يحتاج في عنوان القطاع **33 بت** بدل **32 بت**. لكن، عملياً أنظمة معينة فقط يدعم ذلك، تستخدم حجم العنونة [LBA-48](#)، تشمل [لينكس](#)، [فري بي أس دي FreeBSD](#)، و**ويندوز 7 [20]** التي تستخدم داخلياً عناوين القطاع **64 بت**.

نظراً لضيق المساحة المخصصة للشفرة وطبيعة [جدول الأقسام](#) الذي يدعم فقط **32 بت**، قطاعات الإقلاع، حتى وإن كانت تدعم [LBA-48](#) بدل [LBA-28](#)، غالباً، سوف تستخدم حسابات **32-بت**، إلا إذا كانت مصممة لدعم كامل نطاق عناوين [LBA-48](#) أو قصد منها العمل فقط على منصات **64-بت**. أي **شفرة إقلاع** أو نظام تشغيل يستخدم داخلياً عناوين القطاع **32-بت** حتماً سيجعل العناوين تلتف عند النفاذ إلى هذا القسم وبالتالي سيؤدي إلى تلف البيانات على كافة الأقسام.

هناك قيود كذلك على الأقراص التي تعلن عن حجم قطاع مخالف للحجم **512 بايت**، مثل **الأقراص الخارجية** (التي تستخدم الناقل التسلسلي العام [USB](#)). قطاع بحجم **4,096** ينتج عنه زيادة ثمانية أضعاف في حجم القسم الذي يمكن تعريفه باستخدام [سجل الإقلاع](#)، هذا سيسمح بوصول حجم الأقسام إلى **16 تيرابايت (232 × 4096 بايت)**. [\[21\]](#) إصدارات ويندوز الأحدث من [ويندوز XP](#) تدعم كذلك أحجام قطاع أكبر مثلها مثل نظام ماك عشرة [Mac OS X](#)، و**نواة لينكس** التي تدعم أحجام القطاع الأكبر منذ إصداره **2.6.31 [22]** أو **2.6.32 [23]**. لكن مشاكل مع **مجمعات الإقلاع** وأدوات [تقسيم القرص](#) وتطبيقات نظام [BIOS](#) أوجدت بعض القيود، [\[24\]](#) لأنها في الغالب، مبرمجة لحجز فقط **512 بايت** من أجل **صوان القطاع**، وهذا يتسبب في إعادة كتابة الذاكرة لأحجام القطاع الأكبر. وقد يسبب كذلك سلوك غير متوقع في النظام، ولذلك ينبغي تجنبه إذا كانت مسألة التوافق والالتزام بالمعيار هامة/مطلوبة.

عند تقسيم جهاز تخزين البيانات باستخدام [GPT](#)، سجل [protective MBR](#) سيظل يحتوي على [جدول أقسام](#)، لكن الغرض الوحيد من وجوده سيكون الإشارة إلى وجود [GPT](#) ومنع برامج إدارة القرص التي تفهم فقط [جدول أقسام سجل الإقلاع](#) التقليدي من إنشاء أي أقسام في المساحة التي تظن أنها فارغة على القرص، (أي منعها من محو بالخطأ مخطط جدول أقسام [GPT](#)).

بنية إحدى مدخلات جدول الأقسام - مدخل 16-بايت [14] (جميع الحقول متعددة البايت بترتيب **نيوي صغير**)

وصف	طول	إزاحة								
حقل الحالة أو القرص الفيزيائي (تعيين بت 7 من أجل القرص النشط أو القابل للإقلاع).										
<table><tr><th>تطبيق</th><th>قيمة</th></tr><tr><td>سجلات الاقلاع الرئيسية القديمة</td><td>80h</td></tr><tr><td>قرص غير نشيط</td><td>00h</td></tr><tr><td>قيم غير صالحة [3]</td><td>01h-7Fh</td></tr></table>	تطبيق	قيمة	سجلات الاقلاع الرئيسية القديمة	80h	قرص غير نشيط	00h	قيم غير صالحة [3]	01h-7Fh	1	+0h
تطبيق	قيمة									
سجلات الاقلاع الرئيسية القديمة	80h									
قرص غير نشيط	00h									
قيم غير صالحة [3]	01h-7Fh									
عنوان CHS للقطاع المطلق الأول في القسم. [4]. الصيغة ممثلة في ثلاثة للصفوف الثلاثة التالية.	3									
<table><tr><td>h 7-- 0</td><td rowspan="2">رأس / جانب [5]</td></tr><tr><td>x x x x x x x x</td></tr></table>	h 7-- 0	رأس / جانب [5]	x x x x x x x x	1	+1h					
h 7-- 0	رأس / جانب [5]									
x x x x x x x x										
<table><tr><td>c 8-9</td><td>s 5- 0</td><td rowspan="2">القطاع في البتات 5- 0 البتات 6- 7 هي بتات عليا من الأسطوانة [5]</td></tr><tr><td>x x x x x x x x</td><td></td></tr></table>	c 8-9	s 5- 0	القطاع في البتات 5- 0 البتات 6- 7 هي بتات عليا من الأسطوانة [5]	x x x x x x x x		1	+2h			
c 8-9	s 5- 0	القطاع في البتات 5- 0 البتات 6- 7 هي بتات عليا من الأسطوانة [5]								
x x x x x x x x										
<table><tr><td>c 7- 0</td><td rowspan="2">البتات 0- 7 من الأسطوانة [5]</td></tr><tr><td>x x x x x x x x</td></tr></table>	c 7- 0	البتات 0- 7 من الأسطوانة [5]	x x x x x x x x	1	+3h					
c 7- 0	البتات 0- 7 من الأسطوانة [5]									
x x x x x x x x										
نوع القسم [16]	1	+4h								
عنوان CHS للقطاع المطلق الأخير في القسم. [4] الصيغة ممثلة في ثلاثة بايتات، أنظر للصفوف الثلاثة التالية.	3									
<table><tr><td>h 7- 0</td><td rowspan="2">رأس / جانب [5]</td></tr><tr><td>x x x x x x x x</td></tr></table>	h 7- 0	رأس / جانب [5]	x x x x x x x x	1	+5h					
h 7- 0	رأس / جانب [5]									
x x x x x x x x										
<table><tr><td>c 8-9</td><td>s 0-5</td><td rowspan="2">القطاع في البتات 5- 0 البتات 6-- 7 هي بتات عليا من الأسطوانة [5]</td></tr><tr><td>x x x x x x x x</td><td></td></tr></table>	c 8-9	s 0-5	القطاع في البتات 5- 0 البتات 6-- 7 هي بتات عليا من الأسطوانة [5]	x x x x x x x x		1	+6h			
c 8-9	s 0-5	القطاع في البتات 5- 0 البتات 6-- 7 هي بتات عليا من الأسطوانة [5]								
x x x x x x x x										
<table><tr><td>c 0-7</td><td rowspan="2">البتات 0- 7 من الأسطوانة</td></tr><tr><td>x x x x x x x x</td></tr></table>	c 0-7	البتات 0- 7 من الأسطوانة	x x x x x x x x	1	+7h					
c 0-7	البتات 0- 7 من الأسطوانة									
x x x x x x x x										
عنوان LBA للقطاع المطلق الأول في القسم. [6]	4	+8h								
عدد القطاعات في القسم. [6]	4	+Ch								


هذه البيانات في **مدخلات جدول الأقسام** تخبر النظام عن مكان بداية ونهاية كل قسم على القرص، وعن حجم القسم [22]، وما إذا كان القسم يقبل الإقلاع أم لا، وأي نوع نظام ملفات يستخدم القسم. قيم بداية القطاع والرأس والأسطوانة تستخدمهما فقط الأنظمة التي تشغل في نمط عنوان **CHS**، المعيارية في جميع الأقراص التي بحجم **8.4 جيجابايت** أو أقل. لكن قيم **CHS** لا تعمل في أقراص أكبر من **8.4 جيجابايت** ولا يمكنها تمثيل الأقسام على تلك الأقراص الأكبر. الأقراص الأكبر يمكن عنوانها فقط باستخدام الكتل المنطقية **LBA**. في هذه الحالة، يتم تجاهل قيم بداية القطاع والرأس والأسطوانة، وتستخدم فقط القيم في حقول **مجموع القطاعات** و**القطاع النسبي**.

حقل القطاع النسبي يشير بالضبط إلى عنوان **LBA** حيث يبدأ القسم، بينما حقل مجموع القطاعات يشير إلى الطول، الذي دائماً متواصل. وهكذا، من هاتان القيمتان يمكن للنظام معرفة بالضبط أين يقع القسم فيزيائياً على القرص.

جدول الأقسام في **سجل الإقلاع** (كما يظهر أعلاه) عبارة عن **بنية بيانات** بقيمة 64 بايت للتعريف **بنوع** وموقع **الأقسام الأولية** و**القسم الممتد** (إن وجد) على **القرص الثابت**، وفقاً لتخطيط معياري مستقل عن **نظام التشغيل**. كل **مدخل** جدول أقسام بطول 16 بايت، العدد الأقصى في السجل التقليدي هو 4 مدخلات [23]، كل **مدخل** تبدأ عند **حيد** محدد سلفاً من بداية **القطاع**:

عنوان		مدخلات
ست عشري	عشري	
+01BEh	+446	قسم 1#
+01CEh	+462	قسم 2#
+01DEh	+478	قسم 3#
+01EEh	+494	قسم 4#

في المثال التالي يظهر جزء فقط من **شفرة سجل الإقلاع**؛ يحتوي على **جدول أقسام** يتكون من قسمين فقط. لاحظ عندما يكون عدد الأقسام أقل من أربعة، بقية الحقول يتم حشوها بقيم الصفر غالباً.




مؤشر/علم الإقلاع

خانة علم التنشيط. أول عنصر (باللون البنفسجي) في مدخلة جدول الأقسام، يوجد فقط في أنظمة x86 ويشير إلى تنشيط وحدة التخزين (أو العكس). يمكن تعيين هذا العلم في قسم أولي واحد فقط. علم الإقلاع بطول واحد بايت (8 بت)، يستخدم منها بت واحد فقط، قيم هذه الخانة تحمل احتماليين فقط؛ إما 80 وتشير إلى قسم قابل للإقلاع أو 00 غير قابل للإقلاع. عملية الإقلاع سوف تنقز إلى قطاع الإقلاع في أول قسم قابل للإقلاع.

يمكن أن يكون هناك أكثر من نظام تشغيل مع نظام ملفات مختلف في أكثر من وحدة تخزين على القرص. مثلاً، نظام ويندوز في القسم الأولي الأول وتوزيع لينكس في القسم الأولي الثاني... الخ. يمكن تحويل علم الإقلاع إلى قسم أولي آخر بتعديل هذا الحقل في جدول الأقسام باستخدام إحدى أدوات إدارة القرص مثل برنامج إدارة الأقراص في ويندوز 2000 أو FDISK في أنظمة دوس.

حقول (أسطوانات، رؤوس، قطاعات) البداية والنهاية،

هذه الحقول الإضافية في مدخلة القسم تعرف اختصاراً بـ CHS. وهي مطلوبة لبدء تشغيل الحاسوب في أنظمة x86. شفرة الإقلاع تستخدم هذه الحقول لإيجاد وتحميل قطاع إقلاع القسم النشط. حقول البداية CHS في الأقسام الغير نشطة تشير إلى قطاعات إقلاع بقية الأقسام الأولية وسجل الإقلاع الممتد للقرص المنطقي الأول في القسم الممتد. معرفة قطاع البداية في القسم الممتد مهم جداً في حل مشاكل القرص على مستوى منخفض. إذا فشل القرص، ستحتاج العمل على نقطة بداية القسم (مع حساب العوامل الأخرى) لاسترجاع البيانات. حقل أسطوانة النهاية في مدخلة القسم بطول 10-بت (8 بت + 2 بت مأخوذة من حقل القطاع)، نطاق الأسطوانات 1024 (من 0 إلى 1023) التي يمكن تعريفها في مدخلة القسم. حقول رأس البداية والنهاية كل واحد بطول 1 بايت (8 بت)، نطاقها هو 256 (من 0 إلى 255). حقول قطاع البداية والنهاية كل واحد بطول 6 بت، نطاق هذه الحقول 63 (من 1 إلى 63). تعداد القطاعات يبدأ دائماً دائماً من 1 وليس 0، لذلك العدد الأقصى للقطاعات في المسار هو 63.



تركيبة عنوان CHS في القسم؛ تبدأ عند بايت الإزاحة 3-1 في القطاع المطلق الأول، وعند بايت الإزاحة 5-7 في القطاع المطلق الأخير

- **3 بايت**، (باللون الأصفر) تعطينا بداية القسم باستخدام **CHS**. كي نستطيع قراءة هذا الحقل؛ نحتاج إلى تجزئته إلى **ثلاث (نظام ثنائي)**.
- **3 بايت**، (باللون الرمادي) تعطينا عنوان نهاية القسم باستخدام **CHS**. نكتب القيم بنظام الثنائي ونستخلص البتات.

- عنوان بداية القسم باستخدام CHS

The diagram illustrates the CHS (Cylinder-Head-Sector) encoding process for a disk with 254 cylinders, 63 heads, and 1023 sectors. It shows how a 3-byte address is converted into cylinder, head, and sector values.

Left Column (Cylinder):

 - Input: 1 بايت (1 byte) with values 0, 0.
 - Output: رأس (Head) with values 0, 0 and 0.

Middle Column (Head):

 - Input: 2 بايت (2 bytes) with values 0, 1.
 - Output: قطاع (Sector) with values 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 and 0, 1.

Right Column (Sector):

 - Input: 3 بايت (3 bytes) with values 0, 5.
 - Output: أسطوانة (Cylinder) with values 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 and 0, 5.

عنوان نهاية القسم باستخدام CHS

The diagram illustrates the CHS encoding process for a disk with 254 cylinders, 63 heads, and 1023 sectors. It shows how a 3-byte address is converted into cylinder, head, and sector values.

Left Column (Cylinder):

 - Input: 1 بايت (1 byte) with values F, E.
 - Output: رأس (Head) with values 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 and F, E.

Middle Column (Head):

 - Input: 2 بايت (2 bytes) with values F, F.
 - Output: قطاع (Sector) with values 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 and 3, F.

Right Column (Sector):

 - Input: 3 بايت (3 bytes) with values F, F.
 - Output: أسطوانة (Cylinder) with values 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 and 3, F, F.

سعة قصوى = حجم قطاع * أسطوانات (10-بت) * رؤوس (8 بت) * قطاعات لكل مسار (6 بت).

$$63 * 256 * 1024 * 512 = \text{جيجابايت } 7.8 (8,455,716,864)$$

$A = c * H * S + h * S + (s - 1)$	[28]
LBA (Address) = ((cylinder * heads_per_cylinder + heads) * sectors_per_track) + sector - 1	

للسماح بحجم أكبر من **7.8 حجابات**، ويندوز والأنظمة الأخرى تتجاهل القيم التي في حقول قطاع البداية والنهاية في **جدول الأقسام**، وتستخدم مجموع القطاعات والقطاعات **النسبة** (المكافئة للعنوان LBA).

نوع القسم

هوية النظام، 1 بايت، (باللون الأزرق) عنصر آخر في مدخله القسم يشير إلى نوع نظام الملفات المستخدم في تهيئة وحدة التخزين مثل FAT32، NTFS ... الخ مع أو بدون خاصية الاستجابة للخطأ [31] في وحدة التخزين. هذا الحقل يحدد أيضا هوية القسم الممتد (أن وجد). ويندوز 2000 يستخدم هذا الحقل لتحديد مشغلات العتاد في نظام الملفات التي يجب تحميلها أثناء بدء التشغيل. هناك عدة احتمالات في هذا الحقل، في ويندوز أن تي يستخدم NTFS، (يظهر في الطرح أعلاه: 07h) بينما لينكس يستخدم نظام ملفات EXT4، ...الخ.

0	Empty	1e	Hidden W95 FAT1	80	Old Minix	be	Solaris boot
1	FAT12	24	NEC DOS	81	Minix / old Lin	bf	Solaris
2	XENIX root	39	Plan 9	82	Linux swap / So	c1	DRDOS/sec (FAT-
3	XENIX usr	3c	PartitionMagic	83	Linux	c4	DRDOS/sec (FAT-
4	FAT16 <32M	40	Venix 80286	84	OS/2 hidden C:	c6	DRDOS/sec (FAT-
5	Extended	41	PPC PReP Boot	85	Linux extended	c7	Syrinx
6	FAT16	42	SFS	86	NTFS volume set	da	Non-FX data
7	HPFS/NTFS	4d	QNX4.x	87	NTFS volume set	db	CP/M / CTOS / .
8	AIX	4e	QNX4.x 2nd part	88	Linux plaintext	de	Dell Utility
9	AIX bootable	4f	QNX4.x 3rd part	8e	Linux LVM	df	BootIt
a	OS/2 Boot Manag	50	OnTrack DM	93	Amoeba	e1	DOS access
b	W95 FAT32	51	OnTrack DM6 Aux	94	Amoeba BBT	e3	DOS R/O
c	W95 FAT32 (LBA)	52	CP/M	9f	BSD/OS	e4	SpeedStor
e	W95 FAT16 (LBA)	53	OnTrack DM6 Aux a	10	IBM Thinkpad hi	eb	OS fs
f	W95 Ext'd (LBA)	54	OnTrackDM6	a5	FreeBSD	ee	EFI GPT
10	OPUS	55	EZ-Drive	a6	OpenBSD	ef	EFI (FAT-12/16/
11	Hidden FAT12	56	Golden Bow	a7	NeXTSTEP	f0	Linux/PA-RISC b
12	Compaq diagnost	5c	Priam Edisk	a8	Darwin UFS	f1	SpeedStor
14	Hidden FAT16 <3	61	SpeedStor	a9	NetBSD	f4	SpeedStor
16	Hidden FAT16	63	GNU HURD or Sys	ab	Darwin boot	f2	DOS secondary
17	Hidden HPFS/NTF	64	Novell Netware	b7	BSDI fs	fd	Linux raid auto
18	AST SmartSleep	65	Novell Netware	b8	BSDI swap	fe	LANstep
1b	Hidden W95 FAT3	70	DiskSecure Mult	bb	Boot Wizard hid	ff	BBT
1c	Hidden W95 FAT3	75	PC/IX				

لائحة FDISK - لائحة أكبر من هذه سوف تحدها مريحة إلى العربية في كتب: "نوع القسم" (أنواع القسم المستخدمة في MBR/EBR)

حقل القطاعات النسبية وحقل قطاعات المجموع

القطاعات النسبة (الغبر مطلقة) تكافؤ رقم قطاع بداية القسم باستخدام عنوان الكتلة المنطقة LBA.

في **الأقسام الأولية**، حقل القطاعات **النسبة** يمثل **الحِد** من بداية القرص إلى بداية **وحدة التخزين** (بمعنى: عدد القطاعات قبل **القسم**)، وتحسب بعدد قطاعات، من أجل وحدة التخزين المعروفة من قبل مدخل جدول **الأقسام**. أما حقل قطاعات المجموع فيمثل العدد الإجمالي للقطاعات في **وحدة التخزين** (بمعنى: طول **القسم**).


استخدام حقول القطاعات النسبية وقطاعات المجموع (التي ينتج عنها [32-بت](#)) يوفر 8 بت إضافية مقارنة بمخطط CHS في تمثيل مجموع عدد القطاعات. هذا يسمح بتعريف أقسام يصل عدد قطاعاتها إلى 2^{32} قطاع أو 4,294,967,296 بايت.

مع استخدام حجم القطاع المعياري 512 بايت، تستخدم 32-بت في تمثيل حقول القطاعات النسبية وقطاعات المجموع وتترجم إلى الحجم الأقصى للقسم 2 تيرابايت أو 2,199,023,255,552 بايت. تخطط العنونة هذا يستخدم فقط في ويندوز مع نظام ملفات NTFS و FAT32 .

[illegible]

- **4 بايت،** (باللون البرتقالي) عنوان الكتل المنطقية **LBA** لقطاع البداية. بعد ترجمتها من **نهيوي الصغير** 00 39 01 C5 إلى القيمة 139C5 التي في **العشري** 80325. هذه هو نفس رقم القطاع الذي تقدمه قيمة **CHS**.
- **4 بايت،** (باللون الأحمر) عدد القطاعات. بعد ترجمتها من **نهيوي صغير** 09 F8 AF 4E إلى القيمة 94EAF8 أو 156,151,800 قطاع (في **العشري**). إذا ضربنا الرقم بحجم القطاع 512 بايت، نحصل على 79,949,721,600 أو 80 **جيجابايت**.



 لا تغير إعدادات LBA على أي قرص ثابت يحتوي بيانات. لأنك سوف تأثر على عملية ترجمة النظام لخصائص القرص لتخزين البيانات وسوف تتلف جميع الملفات والأقسام على القرص الفيزيائي. راجع دليل الحاسوب، قبل تعديل إعدادات نظام BIOS.

إقلاع النظام

في الأجهزة [المتوافقة مع أنظمة IBM](#)، برنامج الإقلاع [الثابت](#) المضمن في رقاقة الذاكرة [ROM BIOS](#)، سيكون المسؤول عن تحميل وتنفيذ [سجل الإقلاع](#). [25] وكي تظل متوافقة، جميع أنظمة x86 تبدأ مع معالج [الميكرو](#) في [نمط تشغيل](#) يدعى [النمط الحقيقي](#). حاسوب [PC/XT-5160](#) الذي كان أول من وظف [MBR](#)، كان يستخدم [معالج Intel 8088](#). نظام BIOS يقرأ [سجل الإقلاع](#) من جهاز التخزين في [الذاكرة](#)، ثم يوجه معالج الميكرو إلى بداية [شفرة الإقلاع](#). وبما أن نظام BIOS يشتغل في [نمط للعتونة حقيقي](#)، سيكون المعالج كذلك في ذلك النمط عندما يبدأ تنفيذ برنامج [MBR](#)، ولذلك يتوقع أن تتضمن بداية [سجل الإقلاع](#) تعليمات [للغة الآلة](#) في النمط الحقيقي. [25]


نظرا لصغر حجم الجزء الذي تحتله شفرة [سجل الإقلاع](#)، عادة، يتضمن فقط برنامج صغير وظيفته نسخ شفرة إضافية (مثل: [شفرة محمل الإقلاع](#)) من جهاز التخزين إلى الذاكرة. ثم ينتقل التحكم إلى تلك الشفرة المسؤولة عن تحميل نظام التشغيل الفعلي. هذه العملية تعرف باسم: [chain loading](#) أي "تحميل ربط الشفرة!".

العديد من برامج شفرة [سجل الإقلاع](#) التي كانت معروفة، نشأت أصلا من أجل إقلاع أنظمة [PC DOS](#) و [MS-DOS](#). [35] ومثلها ما استمر في الاستخدام على نطاق واسع. هذه القطاعات للإقلاع تعتمد على مخطط [جدول أقسام](#) برنامج [fdisk](#)، الذي يتفحص جدول أقسام [سجل الإقلاع](#) لإيجاد [القسم النشط](#). [26] ثم يحمل ويشغل شفرة [VBR](#) في [القسم النشط](#).

هناك تطبيقات بديلة [لشفرة الإقلاع](#)، بعضها ينصب بواسطة [مدير الإقلاع](#). وتعمل بطرق مختلفة. بعض شفرات [سجل الإقلاع](#) تحمل وتنفذ شفرة إضافية لمدير الإقلاع من أول مسار في القرص، الذي تفترض أنه مساحة "شاغرة" غير مخصصة لأي قسم على القرص. برنامج [سجل الإقلاع](#) يمكنه التفاعل مع المستخدم في تحديد قسم وقرص الإقلاع، وقد ينقل التحكم إلى [سجل إقلاع](#) في قرص آخر. أيضا نوع آخر من [شفرة سجل الإقلاع](#) يتضمن لائحة بمواقع القرص (غالبا تشير إلى محتوى [ملفات](#) في نظام ملفات) تتضمن بقية شفرة مدير الإقلاع من أجل تحميلها وتنفيذها.

(الطريقة الأولى لا تستخدمها جميع برمجيات تقسيم القرص، بالأخص تلك التي تقرأ وتكتب إلى [GPT](#). والطريقة الأخيرة تتطلب تحديث لائحة مواقع القرص المضمنة عند إجراء أية تغييرات من شأنها تغيير مكان بقية الشفرة).

في الأجهزة التي لا تستخدم معالجات [x86](#)، أو في الأجهزة التي تستخدم تلك المعالجات لكن لا تملك البرنامج الثابت BIOS مثل [OpenBoot](#) أو واجهة البرنامج الثابت الممتد [EFI](#)، هذا التصميم غير مناسب، وسجل الاقلاع ليس جزء من عملية إقلاع النظام. [27] في هذه الحالات، يستخدم البرنامج الثابت [EFI](#) الذي يفهم مخطط [GPT](#)، ونظام ملفات [FAT](#)، ويستطيع تحميل وتشغيل ملفات البرامج المضمنة في قسم الإقلاع [ESP](#) [28]. في هذه الحالة يتم تضمين [MBR](#)، (فقط لأنه يتضمن [جدول أقسام](#))، لغرض التوافق مع برمجيات القرص القديمة التي لا تفهم مخطط [GPT](#). هناك بعض الشفرات البديلة [لسجل الإقلاع](#)، تحاكي إقلاع البرنامج الثابت [EFI](#)، وتسمح للأجهزة التي لا تملك رقاقة [EFI](#) الإقلاع من أقراص [GPT](#). هذه الشفرات يمكنها اكتشاف [GPT](#)، ووضع المعالج في [نمط التشغيل](#) الصحيح، وتحميل الشفرة المتوافقة مع نظام [EFI](#) من القرص.



في الشكل السابق كانت هذه برامج وملفات محملات الاقلاع المختلفة... : [GNU GRUB 2](#), [BOOTMGR](#), [winload.exe](#), [NTLDR](#)

مرحلة الإقلاع الأولى (شفرة محمل الاقلاع جزء من MBR) :

مرحلة الإقلاع الثانية (شفرة محمل الاقلاع غالبا توجد في نظام الملفات/نظام التشغيل) :

لمعلومات أكثر عن سجل الاقلاع في لينكس راجع كتيب GRUB MBR (صور الاقلاع في GRUB 2 / GRUB Legacy)

توقيع القرص

(هوية القرص، 4 بايت اختيارية للتعريف بالقرص تبدأ عند **1B8h**، وقد تكون أكثر من أربعة بايت في أنظمة معينة).


بالإضافة إلى **شفرة الإقلاع** و**جدول الأقسام**، قد يحتوي **سجل الإقلاع** على **توقيع للقرص**. وهو عبارة عن قيمة **32-بت** المقصود منها إعطاء تعريف فريد لوسائط القرص [32] (بخلاف رقم القرص- ليس ضروريا أن يكون الاثنان متطابقين في حالة الأقراص الثابتة القابلة للإزالة).

حجم توقيع القرص غالبا ما يكون من 4 إلى 10 بايت، لذلك هو ليس معياري. فقد يحتوي على أي شيء، كأن يتضمن على الطرف الأخير من **شفرة الإقلاع**. وإذا كانت هناك مساحة لبايتات متبقية، سوف تستغلها برمجية تقسيم القرص لوضع قيم فريدة لجميع معرفات الأقراص المتصلة بالنظام.

توقيع القرص تم طرحه أول مرة في نظام **ويندوز آن تي 3.5**، لكنه الآن يستخدم في العديد من أنظمة التشغيل الأخرى، بما فيها الإصدار 2.6 من **نواة لينكس** والأحدث. أدوات نظام **جنو/لينكس** يمكنها استخدام توقيع قرص آن تي في الجهاز من أجل تحديد قرص الإقلاع [29].

نظام **ويندوز آن تي** (وأنظمة مايكروسوفت اللاحقة) تخزن توقيع القرص عند بداية الحيد **1B8h**. وتستخدمه كمؤشر لجميع الأقسام على أي قرص متصل بالحواسوب تحت ذلك النظام؛ هذه التوقعات تحفظ في مفاتيح **مسجل نظام ويندوز**، أصلا، من أجل تخزين قيم التعيين بين الأقسام ومحارف الأقراص. ويمكن كذلك استخدامها في ملفات **BOOT.INI** (رغم أن ذلك لا يحدث غالبا)، لوصف موقع أقسام ويندوز آن تي (أو الأنظمة اللاحقة) التي تقبل الإقلاع [30]. في المثال التالي يظهر أحد مفاتيح توقيع قرص آن تي في مسجل ويندوز XP/ 2000.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\



مصدر الصورة في الروابط أسفل الصفحة

مسجل ويندوز فيستا/7

إذا كان توقيع القرص المخزن في سجل الإقلاع بهذا الشكل والترتيب: **A8h E1h B9h D2h** وكان قسمه الأول مقترن بالقرص المنطقي **C:** في ويندوز، حينذاك ستكون بيانات **REG_BINARY** المسجل تحت قيمة المفتاح **\DosDevices\C:** بهذا الشكل:

A8h E1h B9h D2h 00h 7Eh 00h 00h 00h 00h 00h 00h

4 بايت الأولى هي **توقيع القرص**. (لحظ: في المفاتيح الأخرى، هذه البايتات قد تظهر بترتيب معكوس، من ذلك ما يوجد في قطاع سجل الإقلاع) هذه البايتات يتبعها 8 بايت أخرى، تشكل عدد صحيح 64-بت، بترتيب **نهوي صغير**، تستخدم في تحديد موقع **إزاحة** البايت لهذا القسم. في هذه الحالة، **00h 7Eh** تشير للقيمة الست عشرية **7E00h** أو (32,256) في العشري.

ولنفترض أن هذا الجهاز عرض قيمة القطاع 512 بايت، إذا قسمنا إزاحة البايت هذه على 512 بايت، (512 + 32256) الناتج 63 سيكون هو رقم القطاع الفيزيائي أو **LBA** الذي يتضمن القطاع الأول من القسم (على عكس حساب القطاع المستخدم في قيمة قطاعات متتابعة **CHS**، التي تبدأ من واحد 1، قيمة القطاع المطلق أو **LBA** تبدأ التعداد من **الصفر 0**).

إذا كان هذا القرص يملك قسم آخر مع القيم **00h F8h 93h 71h 02h** تتبع توقيع القرص (مثلا، تحت قيمة المفتاح **\DosDevices\D:**)، سوف يبدأ عند إزاحة البايت **00027193F800h** أو (10,495,457,280) بالعشري، إذا قسمنا (512 ÷ 10,495,457,280) الناتج سيكون أيضا البايت الأول للقطاع الفيزيائي **20,498,940**.


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\DISK

منذ **ويندوز فيستا** أصبح توقيع القرص يخزن أيضا في ذاكرة بيانات تضبط الإقلاع **BCD** وتعتمد عليه عملية الإقلاع [31]. إذا تغير توقيع القرص، أو لا يمكن إيجاده، أو تعارض مع توقيع آخر،

سيكون ويندوز غير قادر على الإقلاع. [32] إلا إذا أجبر ويندوز على استعمال الجزء المركب من عنوان **LBA** للمدخل **AAP** كتوقيع قرص مشابه، هذا الاستخدام في ويندوز يتعارض مع وظيفة **AAP** في أنظمة **PTS-DOS 7** و **DR-DOS 7.07**، خصوصا إذا كانت **شفرة إقلاع** تلك الأنظمة تقع خارج 8 جيجابايت الأولى من القرص، ولذلك كان يجب استعمال **LBA**.

اعتبارات برمجية

بسبب نشأت **MBR** في أنظمة **PC XT** [33] نجد أن الأجهزة المتوافقة مع أنظمة **IBM** تستخدم طريقة **نهوي صغير** في ترتيب البيانات، هذا يعني أن **المعالج** يخزن، القيم الرقمية التي تغطي 2 بايت أو أكثر، بترتيب عكسي في الذاكرة، أي سيكون أولا **LSB**. هذه القاعدة تعكسها بنية **سجل الإقلاع** على الوسيط. ولذلك توقيع **سجل الإقلاع** يظهر في **محرك القرص** في شكل المتتالية **55h AAh** [1]



النقل بين CPU ↔ RAM

آلية الإقلاع في نظام **BIOS** سوف تبدأ بتحميل أول **سجل إقلاع** صالح [24] تجده في **الذاكرة** عند العنوان **0000h:7C00h** [33] آخر تعليمة تنفذ في شفرة **BIOS** ستكون "قفزة" إلى ذلك العنوان، لتوجيه التنفيذ إلى بداية نسخة **سجل الإقلاع**.

معظم أنظمة **BIOS** تتحقق أولا من التوقيع عند **الإزاحة 1FEh**، رغم أن تطبيق نظام **BIOS** قد يختار عمل فحوص إضافية أخرى، مثل التأكد من احتواء **سجل الإقلاع** على **حُدود أقسام** صالح بدون أية مدخلات تشير إلى قطاعات تتجاوز سعة القرص المعلن عنها.

يتوقع تحميل **شفرة سجل الإقلاع** عند العنوان الفيزيائي **0000h:7C00h**. [7] وستكون كامل الذاكرة متوفرة في **نمط الحقيقي** [9]؛ من العنوان الفيزيائي **0000h:0501h** (في **Phoenix BIOS** آخر عنوان يستخدم هو **0000h:0500h**) [15] إلى العنوان **0000h:7FFFh** [33] لاحقا امتد إلى **0000h:FFFFh** [34] (وأحيانا [8] إلى **9000h:FFFFh**) - نهاية أول 640 كيلوبايت -

نداء المقاطعة **INT 12h** في **BIOS** يمكن أن يساعد في تحديد حجم الذاكرة الذي يمكن تخصيصه بأمان (عادة، يقرأ حجم **الذاكرة الأساسية بالكيلوبايت** عن طريق العنوان **segment:offset** موقع **0040h:0013h** [34] لكنها قد تكون محتجزة من قبل برمجية إقلاع مسبقة أخرى مقيمة مثل أغلبية نظام **BIOS overlays**. أو شفرة **RPL** أو حتى فيروسات كي تقلل من الكمية المعلن عنها من الذاكرة المتوفرة لمنع برمجيات مرحلة الإقلاع الأخرى مثل قطاعات الإقلاع من إعادة كتابتها).

آخر 66 بايت من 512 بايت في **سجل الإقلاع** محجوزة ل**حُدود الأقسام** ومعلومات أخرى، لذلك يجب أن يكون برنامج **سجل الإقلاع** صغير بما فيه الكفاية ليتناسب مع 446 بايت في الذاكرة أو أقل. شفرة **سجل الإقلاع** يمكنها التواصل مع المستخدم، وتفحص **جدول الأقسام**. لكن مهمتها الرئيسية ستكون في تحميل البرنامج الذي سيكمل تنفيذ المرحلة التالية من عملية الإقلاع، عادة، عن طريق توظيف نداءات **INT 13h**.

قد يكون من المناسب التفريق بين **سجل الإقلاع** والبرنامج الذي يحمله، لكن التمييز بين **سجل الإقلاع** ونظام التشغيل المحمل ليس مطلوب تقنيا - **سجل الإقلاع** أو أجزاء منه، [10] قد يبقى في الذاكرة ويستخدم كجزء من البرنامج المحمل، بعد أن ينقل **سجل الإقلاع** التحكم إلى ذلك البرنامج. ونفس الشيء ينطبق على قطاع إقلاع **VBR**، سواء كان القسم قرص مرن أو قسم على قرص ثابت. لكن، من عادة البرنامج المحمل بواسطة برنامج **سجل الإقلاع** طرح وإعادة كتابة **صورة RAM** الخاصة بهذا الأخير، لذلك وظيفة البرنامج الوحيدة ستكون العمل كحلقة أولى في سلسلة محمل الإقلاع. من وجهة نظر تقنية، من المهم التنبيه أن الاختلاف بين **سجل الإقلاع الرئيسي** و**سجل إقلاع القسم** موجود فقط على مستوى برمجيات المستخدم، أعلى من **البرنامج الثابت BIOS**. ("برمجيات المستخدم" تعني : برامج نظام التشغيل والتطبيقات).

بالنسبة لنظام **BIOS**، لا فرق بين الأقراص القابلة للإزالة (مثل، القرص المرن) والأقراص الثابتة. ففي كلاهما، **BIOS** يقرأ القطاع الفيزيائي الأول من الوسيط في الذاكرة عند العنوان المطلق **7C00h**. ويتحقق من التوقيع في آخر 2 بايت من القطاع المحمل، ثم إذا عثر على التوقيع الصحيح، ينقل التحكم إلى أول بايت من القطاع مع **تعليلة القفزة JMP**.

الفرق الوحيد الحقيقي في نظام **BIOS** هو أنه (افتراضيا، أو إذا كان ترتيب الإقلاع لا يمكن ضبطه) يحاول الإقلاع من أول قرص قابل للإزالة قبل أن يحاول الإقلاع من القرص الثابت الأول.

من منظور نظام **BIOS**، عملية تحميل **MBR** للسجل **VBR** في ذاكرة **RAM** هي نفسها مثل عملية تحميل قطاع إقلاع **VBR** في القرص المرن **للشفرة كائن** محمل نظام التشغيل في ذاكرة **RAM**.

وفي كلتا الحالتين، البرنامج الذي يحمله نظام **BIOS** سوف يعمل على تحميل نظام التشغيل عن طريق آلية **chain loading**.

الفرق بين السجلان **MBR** و **VBR** تجريدي على مستوى برمجية نظام التشغيل، ومصمم لمساعدة الناس على فهم التنظيم الوظيفي وبنية النظام.

هذا الفرق ليس موجود بالنسبة لنظام **BIOS**. سواء حمل مباشرة **MBR** أو **VBR**، سوف ينقل إلي ذلك السجل، التحكم الكامل في النظام، ثم يصبح (أي **BIOS**) في خدمة فقط ذلك البرنامج. ويصبح الجهاز تحت سيطرة البرنامج المحمل (على الأقل، حتى إعادة الإقلاع التالي). بعد حصوله على التحكم الكامل، هذا البرنامج لا يحتاج إلى الاتصال مرة أخرى بنظام **BIOS** وربما يغلق **BIOS** كليا، عن طريق إزالة **متجهات روتين المقاطعة BIOS ISR** من **جدول متجهات المقاطعة IVT** (وتدعى أيضا عناوين نداءات المقاطعة) في **النمط الحقيقي** للمعالج، ثم إعادة كتابة **منطقة بيانات البيوس BDA**. ذكرنا هذا للتأكيد أن برنامج الإقلاع المحمل والمشغل من القطاع الأول للقرص من قبل **BIOS** يمكن أن يفعل أي شيء، طالما أن البرنامج لا يتصل بخدمات **BIOS** أو يسمح باستدعاء متجهات **BIOS ISR** بعد أن عطل معلومات **BIOS** اللازمة لعمل تلك الخدمات ومتجهات **ISRs** بالشكل الصحيح.

كما ذكرنا أعلاه، **شفرة الإقلاع** التقليدية **MBR** تحمل وتشغل شفرة **VBR** (الخاصة بمحمل الإقلاع أو شفرة إقلاع نظام التشغيل) التي تقع في بداية **القسم النشط**. سجل **VBR** التقليدي سيكون

متناسب مع قطاع 512 بايت، لكن شفرة MBR يمكنها بأمان تحميل قطاعات إضافية للمحمولات الإقلاع الأطول من قطاع واحد، رغم أنها لا تقوم بأي حسابات لمعرفة حجم القطاع.

في الواقع، هناك على الأقل 1 كيلوبايت من ذاكرة RAM متوفرة عند العنوان 7C00h في أجهزة IBM XT و AT، لذا قطاع من 1 كيلوبايت يمكن استخدامه من دون أية مشاكل. ويتوقع تحميل سجل VBR عند عنوان الذاكرة 0000h:7C00h. تماماً مثل MBR. هذا يعود إلى طبيعة تصميم سجلات إقلاع القسم التي نشأت في الوسيط الذي بدون تقسيم، حيث يحمل VBR مباشرة من قبل روتين إقلاع نظام BIOS ؛ وكما ذكرنا سابقاً، نظام BIOS يتعامل مع سجلات MBR و VBR بنفس الطريقة [11].

بما أن هذا هو نفسه الموقع الذي يتم تحميل فيه MBR، أحد المهام الأولى لسجل الإقلاع الرئيسي ستكون التحول من ذلك الموقع إلى مكان آخر في الذاكرة، يحدده MBR نفسه، لكن غالباً سيكون 0000h:0600h (في أنظمة MS-DOS/PC DOS/OS/2 وفي شفرة MBR في ويندوز). أو سيكون 0060h:0000h (في معظم أنظمة DR-DOS).

(رغم أن كلا هذان العنوانان للتقطيع يحددان نفس عنوان الذاكرة الفيزيائي في نمط الحقيقي للمعالج، نظام Apple Darwin، حتى يستطيع الإقلاع، يجب أن يتحول سجل MBR إلى عنوان 0000h:0600h بدلاً من 0060h:0000h، لأن الشفرة تعتمد على مؤشر DS:SI إلى مدخلة القسم الذي يوفره سجل الإقلاع، لكنه يشير إليه بالخطأ بواسطة فقط 0000h:SI [35] عند إعادة تموضع شفرة سجل الإقلاع في مكان جديد، لا ينبغي أن يكون ذلك في عناوين أخرى في الذاكرة. لأن قطاعات إقلاع VBR كثيرة تفترض تخطيط معياري معين للذاكرة عند تحميلها لملف إقلاعها. حقل "الحالة" في سجل جدول الأقسام يستخدم للإشارة إلى القسم النشط. سجلات الإقلاع المتوافقة معيارياً تسمح بقسم نشيط واحد فقط وتستخدم هذا كجزء من عملية التحقق، للتأكد من وجود جدول أقسام صالح. وتعرض رسالة خطأ، إذا كان هناك أكثر من قسم يحمل علامة نشيط. بعض سجلات الإقلاع الغير معيارية لا تعتبر هذا خطأ، وتستخدم أول قسم نشيط في تلك الأقسام. تقليدياً، باستثناء قيمة 00h (غير نشيط) وقيمة 80h (نشط) القيم الأخرى تعتبر باطلة وبرنامج الإقلاع سوف يعرض رسالة خطأ عندما يصادفها. لكن مواصفة القبس والتشغيل PnP BIOS ومواصفة إقلاع نظام البيوس BBS تسمح كذلك بالإقلاع من الأجهزة الأخرى منذ عام 1994 [34][36] ومنذ قدوم أنظمة MS-DOS 7.10 (ويندوز 95) والأنظمة اللاحقة، بدأ سجل الإقلاع يتعامل مع تعيين بت 7 كعلم تنشيط ويعرض رسالة خطأ فقط مع القيم 01h..7Fh. واستمر يتعامل مع المدخلة كقرص فيزيائي تستخدم عند تحميل قطاع إقلاع VBR للقسم المقابل فيما بعد، ولهذا تعتبر الآن أقراص الإقلاع الأخرى التي لا تستخدم 80h صالحة أيضاً، لكن مايكروسوفت دوس لم يستخدم هذه الإضافة. تخزين رقم محرك الأقراص الفيزيائي الفعلي في جدول الأقسام لا يسبب عادة مشاكل في التوافق مع الإصدارات السابقة، لأن القيمة ستكون مختلفة عن 80h فقط على الأقراص الأخرى وليس القرص الأولي (التي أصلاً لا يمكن إقلاعها).

مع ذلك، حتى مع الأنظمة التي يمكنها الإقلاع من الأقراص الأخرى، هذه الإضافة ما زالت لا تعمل في العموم، مثال لذلك، بعد تغيير قيم تعيين الأقراص الفيزيائية في نظام BIOS بسبب إزالة أو إضافة أو تبديل الأقراص، من ثم، ووفقاً لمواصفة إقلاع نظام البيوس BBS [34] أفضل طريقة في سجلات الإقلاع الحديثة، قبول بت 7 كعلم تنشيط لتمرير قيمة DL التي يوفرها في الأصل نظام BIOS بدلاً من استخدام مدخلة جدول الأقسام.

واجهة BIOS ↔ MBR

سجل الإقلاع يحمل في الذاكرة عند موقع 0000h:7C00h مع تنصيب تسجيلات (أو سجلات) المعالج التالية عندما يقوم محمل الإقلاع الابتدائي (عادة، IPL في BIOS) بتمرير عملية التنفيذ إليه عن طريق القفز إلى العنوان 0000h:7C00h في النمط الحقيقي للمعالج.

• CS:IP = 0000h:7C00h (ثابت)

بعض أنظمة BIOS في أجهزة كومباك تستخدم بالخطأ العنوان 07C0h:0000h. رغم أن ذلك العنوان يحدد نفس الموقع في ذاكرة النمط الحقيقي، إلا أنه غير معياري، ويجب تجنبه، فقد لا تعمل شفرة سجل الإقلاع التي تفترض قيم تسجيل معينة أو لم تكتب كي تنقل إلى مكان آخر.

والأفضل تنفيذ CS:IP مع فقرة بعدة قرب بداية شفرة الإقلاع، سجل الإقلاع على أية حال، قد يحتاج فوراً إلى إعادة التموضع. وهو الوقت المناسب لتنفيذ التسجيلان CS:IP.

• DL = وحدة قرص الإقلاع (رقم جهاز الإقلاع)

الأقراص المشتة / الأقراص القابلة للإزالة: الأول = 80h ، الثاني = 81h ... إلى FEh

الأقراص المرنة / أقراص superfloppies: الأول = 00h ، الثاني = 01h ... إلى 7Eh

قيم FFh و 7Fh محجوزة من أجل الأقراص عن بعد/أقراص ROM. ويجب ألا تستخدم على القرص.

أنظمة IBM BIOS مثل معظم أنظمة BIOS الأخرى تدعم DL. لكن نظام توشيبا Toshiba T1000 BIOS معروف أنه لا يدعم هذا بالشكل الصحيح، بعض أنظمة Wyse 286 BIOS القديمة تستخدم قيم أكبر أو تساوي 2 مع الأقراص الثابتة (مما يجعلها تعكس أرقام الأقراص المنطقية تحت نظام دوس بدلاً من أرقام الأقراص الفيزيائية في BIOS). عادة، أقراص الذاكرة USB sticks التي تم إعدادها كأقراص قابلة للإزالة تحصل على قيم الإسناد DL = 80h ، 81h .. إلى آخره. لكن، بعض أنظمة BIOS النادرة تعرضها بالخطأ تحت DL = 01h، تماماً كما لو أنها superfloppies. أنظمة BIOS المعيارية والمتوافقة تخصص أرقام أكبر أو تساوي 80h خصيصاً للقرص الثابت/الأقراص القابلة للإزالة، وتقليدياً فقط القيم 80h و 00h يتم تمريرها كأقراص فيزيائية أثناء الإقلاع. ورسمياً، فقط الأقراص الثابتة/الأقراص القابلة للإزالة يتم تقسيمها، لذلك قيمة DL الوحيدة التي يستطيع رؤيتها سجل الإقلاع هي 80h. العديد من سجلات الإقلاع مبرمجة كي تتجاهل قيمة DL وتعمل مع القيمة المضمنة في شفرة البرنامج (والتي عادة تكون 80h) بأية حال. مواصفة القبس والتشغيل PnP BIOS ومواصفة إقلاع نظام البيوس BBS منذ 1994، تسمح أيضاً بالإقلاع من الأجهزة الأخرى. [34][36]. المواصفة الأخيرة توصي باستخدام قيمة DL من قبل شفرات MBR و VBR بدلاً من القيمة الاعتيادية المضمنة داخل تلك السجلات. [34] هذا سيضمن أيضاً التوافق مع مختلف الإسنادات الغير معيارية (انظر الأمثلة أعلاه)، طالما أنها متعلقة بشفرة MBR.

الأقراص المدمجة التي تقبل الإقلاع وتتبع مواصفة El Torito يمكنها أن تتضمن صور للقرص يصلها نظام BIOS كي تظهر على هذه الواجهة كأقراص مرنة أو superfloppies. قيم 01h و 00h في التسجيل DL يمكن استخدامها أيضاً من قبل إضافات نظام BIOS الخاصة بخدمات PARTIES، و TCG في وضعية مؤمنة للنفاذ إلى ما يدعى أقسام PARTIES الخفية، وملفات صور القرص التي

يحدد موضعها عبر سجل **BEER** في القطاع الفيزيائي الأخير من منطقة **HPA** على القرص الثابت. رغم أنها مصممة لمحاكاة الأقراص المرنة أو **superfloppies**، شفرة **سجل الإقلاع** التي تقبل هذه القيم **الغير معيارية** في **DL** تسمح باستخدام صور الوسيط المقسم على الأقل في مرحلة إقلاع نظام التشغيل.

• **DH** : بت 5 = 0

الجهاز المدعوم في **BIOS** من خلال نداء المقاطعة **INT 13h** ؛ عدا ذلك: لا يهم (ينبغي أن تكون صفر) بعض أنظمة **IBM BIOS** تدعم **التسجيل DH**.

في الأنظمة الأصلية **IBM ROM BIOS** بعض **التسجيلات** الأخرى قد تحتوي أيضا على قيم معينة (**DS, ES, SS = 0000h; SP = 0400h**)، لكن هذه القيم لا يعتمد عليها، لأن أنظمة **BIOS** الأخرى قد تستخدم قيم مختلفة. لهذا السبب، شفرة **سجل الإقلاع** من شركة **أي بي أم، ومايكروسوفت، وشركة البحوث الرقمية...** الخ. لم تستفد أبدا من هذه الميزة.

أيضا الاعتماد على قيم التسجيل هذه في قطاعات الإقلاع قد يسبب مشاكل في عمليات الإقلاع **chain-boot..**

الأنظمة التي تدعم **تقنية القبس والتشغيل PnP BIOS** أو **مواصفة إقلاع نظام البيوس BBS** سوف توفر مؤشر إلى بيانات **PnP** بالإضافة إلى **التسجيل DL** : [34][36]

• **DL** = وحدة قرص الإقلاع (انظر أعلاه)

• **ES:DI** = تشير إلى بنية تفحص التنصيب "**PnP**"

هذه المعلومات تسمح **لمحمل الإقلاع** في **MBR** (أو **VBR** في حالة التمرير) التفاعل مع نظام **BIOS** أو غطاء نظام البيوس **PnP / BBS BIOS overlay** المقيمة في الذاكرة لضبط ترتيب الإقلاع، الخ.، لكن هذه المعلومات يتم تجاهلها من قبل معظم سجلات **MBR** و **VBR** المعيارية. **التسجيلان ES:DI** يتم تمريرها بشكل مثالي إلى **VBR** لاستخدامها لاحقا من قبل نظام التشغيل المحمل، لكن أنظمة التشغيل التي تستخدم تقنية القبس والتشغيل **PnP** عادة تملك أيضا طرق احتياطية للاسترداد **مدخله PnP BIOS** فيما بعد، لذلك معظم أنظمة التشغيل لا تعتمد على هذا.

واجهة VBR ↔ MBR

سجل الإقلاع المعياري سوف ينقل عملية التنفيذ إلى **سجل إقلاع القسم** المحمل بنجاح عند موقع الذاكرة **0000h:7C00h**، بالقفز إلى ذلك العنوان في **النمط الحقيقي** للمعالج مع الحفاظ على **التسجيلات** (سجلات) التالية أو إنشاءها :

• **CS:IP** = **0000h:7C00h** (ثابت) [12]

• **DL** = وحدة قرص الإقلاع (انظر أعلاه)

في أنظمة **MS-DOS 2.0-6.3 / PC DOS 2.0-7.0**، **سجلات الإقلاع** لا تمرر قيمة **DL** المستلمة في المدخله، ولكن تستخدم خانة "حالة الإقلاع" في **مدخله جدول الأقسام** الخاصة **بالقسم الأول** الذي اختير كجهاز إقلاع. بما أنها ستكون نفس قيمة **80h** الموجودة في معظم جداول أقسام **MBR**، فلن يغير ذلك شيء إلا إذا حاول نظام **BIOS** إقلاع جهاز آخر غير القرص الأول. هذا أيضا يفسر لماذا تلك الأنظمة لا يمكنها الإقلاع مثلا من القرص الثاني ... الخ.

بعض أدوات **FDISK** تسمح بوضع **علم التنشيط** على **الأقسام** في الأقراص الثانوية. لكن تلك الأنظمة لا يمكنها الإقلاع من تلك الأجهزة على أية حال، بعضها يستمر في استخدام القيمة التقليدية **80h** كعلامة تنشيط، والبعض الآخر يستخدم القيمة المقابلة للقرص المعين حاليا **82h**، **81h**، التي تسمح بالإقلاع من الأجهزة الأخرى، على الأقل، نظريا.

في الواقع، هذا سوف يعمل مع العديد من شفرات **سجل الإقلاع**، التي تأخذ تعيين **بت 7** في خانة **حالة الإقلاع كعلم تنشيط** بدل الإصرار على قيمة **80h**، على أية حال، **سجلات الإقلاع** في أنظمة **MS-DOS/PC DOS** مبرمجة لقبول فقط القيمة الثابتة **80h**.

تخزين رقم القرص الفيزيائي الفعلي في **جدول الأقسام** سوف يسبب أيضا مشاكل، عندما تتغير إشارات الأقراص في نظام **BIOS**، مثلا عند إزالة، أو إضافة، أو تبديل الأقراص.

بالنسبة **لسجل الإقلاع** العادي قبول **بت 7** كعلم تنشيط أو فقط استخدام وتمرير قيمة **DL** (التي يوفرها في الأصل نظام **BIOS**) إلى **سجل إقلاع القسم** سوف يسمح بقدر كبير من المرونة.

في أنظمة **MS-DOS 7.1 - 8.0**، **سجلات الإقلاع** معدلة كي تتعامل مع **بت 7 كعلم تنشيط**، وتعتبر **01h..7Fh** قيم غير صالحة، لكنها رغم ذلك لا تزال تأخذ القرص الفيزيائي من جدول الأقسام بدل استخدام قيمة **DL** التي يوفرها نظام **BIOS**.

عادة، **سجلات الإقلاع الممتدة** في **DR-DOS 7.07**، تتعامل مع **بت 7 كعلم تنشيط** وتستخدم وتمرر قيمة **DL BIOS** (التي تشمل القيم **الغير معيارية 00h..01h** المستخدمة أيضا من أجل الوسيط المقسم من قبل بعض أنظمة **BIOS**) لكنها توفر أيضا كتلة خاصة لإعداد محمل الإقلاع **NEWLDR** كي تدعم طرق إقلاع بديلة باقترانها مع وسيلة **LOADER** ونظام **REAL/32** بالإضافة إلى تغيير سلوك **سجل الإقلاع**، كي يستطيع العمل أيضا مع قيم القرص المأخوذة من **جدول الأقسام** (المطلوبة مع وسيلة **LOADER** وأقسام **AAP**، انظر: لحيد **NEWLDR** عند **+00Ch**)، وترجمة وحدات قرص **Wyse** **الغير معيارية 02h..7Fh** إلى **80h..FDh**، واختياريا ضبط قيمة القرص (المخزنة عند الحيد **+19h** في الكتلة الممتدة **EBPB** أو عند حيد القطاع **+1FDh**) في **سجلات VBRs** المحملة قبل تمرير التنفيذ إليها (انظر: لحيد **NEWLDR** عند **+014h**)، هذا يسمح أيضا لمحملات الإقلاع الأخرى استخدام **NEWLDR** كمحمل رابط! **chain-loader**، وإعداد محملها الخاص بسرعة في صورة الذاكرة مع ربط "بإنشاء نفق" لتحميل سجلات **VBRs**، أو **EBRs**، أو **AAPs** من خلال محمل الإقلاع **NEWLDR**.

سجل الإقلاع يجب أن يحفظ محتوى سجلات **DH** و **ES:DI** من أجل دعم كامل تقنية قبس وتشغيل **PnP** (أنظر أعلاه).

لكن العديد من **سجلات الإقلاع** لا تفعل ذلك، بما فيها سجلات أنظمة **6.3 - PC DOS 2.0 / MS-DOS 2.0 - 8.0** وأنظمة **ويندوز أن تي XP/2000**.

(هذا ليس بمستغرب، إذا علمنا أن تلك الإصدارات من نظام **دوس** كانت قبل صدور مواصفة **PnP BIOS**، أيضا المعايير والمواثيق السابقة لا تذكر أية متطلبات لحفظ أي **تسجيل** آخر غير **DL**) بعض

سجلات الإقلاع تضبط **DH** على القيمة 0.

شفرة **سجل الإقلاع** تمرر معلومات إضافية إلى **VBR** في العديد من التطبيقات :

- **DS:SI** = تشير إلى **مُدخلة 16-بايت** في **جدول أقسام سجل الاقلاع**. (الذي تغير مكانه) والمرتبطة **بسجل إقلاع القسم النشط**.

نظام **PC-MOS 5.1** يعتمد على هذا في الإقلاع إذا لم يجد قسم يحمل **علم الاقلاع** في **جدول الأقسام**.
 قطاعات إقلاع أنظمة **Multiuser DOS** و **REAL/32** تستخدم هذا مع وسيلة **LOADER** في تحديد موقع قطاع إقلاع **القسم النشط** (أو محمل إقلاع آخر مثل **IBMBIO.LDR** في مكان ثابت على القرص)، إذا لم تعثر على ملف الاقلاع **LOADER.SYS**. أنظمة **PTS-DOS 6.6** و **S/DOS 1.0** تستخدم هذا مع ميزة **AAP** (الأقسام النشيطة المتقدمة).
 بالإضافة إلى دعمها **LOADER** وأقسام **AAPs**، أنظمة **DR-DOS 7.07** (أحياناً) تستخدم هذا في تقرير أسلوب نفاذ نداء المقاطعة **INT 13h** الضروري عند استخدامها شفرة **VBR** الثنائية **CHS/LBA** وستقوم بتحديث **حقل علم الحالة / قرص الاقلاع** في **مُدخلة** القسم وفقاً لقيمة **DL** المستخدمة فعلياً.
 محملات إقلاع نظام داروين **Darwin** (boot1h, boot1u, boot1fat32) تعتمد أيضاً على هذا المؤشر **DS:SI**. ولكن لا تستخدم **التسجيل DS**. وتفترض عوض ذلك تعيينه إلى **0000h**. [35] هذا يسبب مشاكل إذا كان تقديرها غير صحيح.

شفرة سجل الاقلاع في أنظمة **OS/2** و **MS-DOS 2.0** حتى إصداره **8.0** و **PC DOS 2.0** حتى إصداره **7.10** و **ويندوز أن تي XP/2000**، توفر نفس هذه **الواجهة** أيضاً، رغم ذلك جميعها لا تستخدمها. أيضاً شفرة **سجل الاقلاع** في **ويندوز فيستا/7** لم تعد توفر المؤشر **DS:SI**. في حين أن بعض **الامتدادات** تعتمد فقط على **مُدخلة 16-بايت** في **جدول الأقسام** نفسها، نجد **امتدادات** أخرى قد تتطلب تمثيل جميع **مُدخلات** جدول الأقسام **4 (أو 5)**.

- **DS:BP** = اختياريًا، تشير إلى **مُدخلة 16-بايت** في **جدول أقسام سجل الاقلاع** (الذي تغير مكانه) والمرتبطة **بسجل إقلاع القسم النشط**.

هذا مطابق للمؤشر في **DS:SI**. (انظر أعلاه) الذي توفره شفرة **سجل الاقلاع** في أنظمة **PC DOS 2.0-8.0**، **MS-DOS 2.0-8.0**، وأنظمة **ويندوز أن تي XP/2000/Vista/7**.
 لكن لا تدعمه معظم شفرات **سجل الاقلاع** من الطرف الثالث.

في نظام **DR-DOS 7.07**، **واجهة ممتدة** مع وسيلة **LOADER**، (اختياريًا) يمكن أن يوفرها **سجل إقلاع** موسع باستخدام **التسجيلات** (السجلات) التالية:

- **AX** = توقيع سحري يشير إلى وجود **امتداد NEWLDR (0EDCh)**
- **DL** = وحدة قرص الاقلاع (رقم جهاز الاقلاع) (انظر أعلاه)
- **DS:SI** = تشير إلى استخدام **مُدخلة 16-بايت** في **جدول أقسام سجل الاقلاع** (انظر أعلاه)
- **ES:BX** = بداية قطاع الاقلاع أو صورة قطاع **NEWLDR** (عادة تكون **7C00h**)
- **CX** = محجوزة

LOADER.COM (يعرف أيضا باسم: **NEWLDR**) : محمل إقلاع متعدد، استخدم في أنظمة **دوس** مثل : دي آر-دوس **DR-DOS**، ملتي يوزر دوس **Multiuser DOS**، من عدة شركات مثل : نوفيل **Novell**، آي إم أس **IMS**، كالديرا **Caldera**، والبحوث الرقمية **Digital Research**... وغيرها... ملف **LOADER.SYS** جزء من تنصيب **LOADER.COM**.

LOADER.EXE : محمل برنامج تشغيل تلقائي يستخدم اختياريًا في عملية بدء تشغيل نظام ويندوز ميلينيوم **ME**.
IBMBIO.COM : اسم ملف شفرة لتهيئة النظام ومشغلات **عتاد** مدمجة في عدة أنظمة **دوس**، الملف جزء من **PC DOS** و **DR DOS** 5.0 ونسخ أحدث (باستثناء **DR-DOS 7.06**). وله نفس وظيفة **IO.SYS** في **MS-DOS**، أو **DRBIOS.SYS** في **DR DOS 3.31** حتى إصدار **3.41**.

عند استعمال مخطط تقسيم القرص **GPT**، اللجنة الفنية الفرعية **T13** المسؤولة عن معايير **واجهة ATA** تقترح شفرة **سجل إقلاع** هجين **Hybrid MBR** مع **الموصوفة الرابعة لمحرك الأقراص المحسن 4-EDD**، هذا الاقتراح يوصي **بامتداد** آخر إلى **الواجهة**، باستخدام **تسجيلات** المعالج التالية [37] :

- **EAX** = 54504721h (أي "GPT")

يشير إلى أن بنية **تحويل سجل الاقلاع** الهجين **Hybrid MBR** قد تم تمريرها مع **التسجيلان DS:SI** عوضاً عن سجل القسم التقليدي في **سجل الاقلاع الرئيسي**.

- **DL** = وحدة قرص الاقلاع (جهاز الاقلاع) (انظر أعلاه)
- **DS:SI** = يشير إلى بنية تحويل السجل الهجين **hybrid MBR**، المؤلف من **مُدخلة** افتراضية **16-بايت** في **جدول أقسام سجل الاقلاع**. (مع تعيين جميع البتات باستثناء **علم الاقلاع** عند الحيد **0h** و **نوع القسم** عند الحيد **4h+**)، متبوعة ببيانات إضافية.

هذا يتوافق جزئياً مع **الامتداد القديم DS:SI** (أنظر أعلاه)، إذا فقط **مُدخلة القسم 16-بايت** كانت مطلوبة، وليس كامل جدول الأقسام من قبل هذه **الامتدادات** القديمة.

بما أن أنظمة التشغيل القديمة (بما فيها سجلاتها **VBRs**) لا تدعم هذا الامتداد ولا هي قادرة على معالجة القطاعات التي تتجاوز حاجز 2 تيرابايت، محمل الاقلاع الهجين الذي يستخدم في **GPT**

سيكون قادر على محاكاة **مُدخلة 16-بايت** في جدول أقسام **سجل الاقلاع** الافتراضية إذا وقع **قسم الاقلاع** داخل منطقة 2 تيرابايت الأولى. [13]

- **ES:DI** = تشير إلى بنية تفحص التنصيب "\$PnP" (انظر أعلاه)

تحرير سجل الاقلاع الرئيسي

نظرا لأن سجل الاقلاع متواجد فقط على "قرص خام"، بدون نظام ملفات/تهيئة، ستحتاج إلى أدوات خاصة لتعامل مع القرص، عند إعادة/كتابة سجل الاقلاع إلى القطاع الأول على القرص، رغم إمكانية معالجة بيانات (بايت) سجل الاقلاع مباشرة باستخدام أحد برامج تحرير القرص، هناك أدوات يمكنها كتابة تعليمات محددة إلى سجل الاقلاع. مثلا، في مايكروسوفت دوس ومنذ الإصدار 5.0 برنامج FDISK يستخدم خيار سطر الأوامر MBR، لإعادة كتابة شفرة سجل الاقلاع. [38] [21] FDISK استبدلت لاحقا بالأداة المتقدمة Diskpart. في ويندوز XP/ 2000 استخدمت طرفة الاسترداد في إعادة كتابة شفرة سجل الاقلاع إلى جهاز التخزين بواسطة الأمر fixmbr. وفي ويندوز فيستا/7 تستخدم بيئة الاسترداد في إعادة كتابة شفرة سجل الاقلاع بواسطة الأمر BOOTREC /FIXMBR. هناك أدوات أخرى يمكنها المساعدة أيضا في تحرير جدول الأقسام مباشرة، مثل boot-repair في لينكس، أو MBRWizard [14] (المستخدم لن يحتاج إلى تعلم تحرير القطاع/القرص أو فهم النظام الست عشري). في يونكس/لينكس، عادة تستخدم أداة dd (المتوافقة مع معيار POSIX) في القراءة/الكتابة إلى أي موقع على جهاز تخزين بما فيها سجل الاقلاع. أيضا في لينكس، يمكن استخدام برنامج ms-sys في تنصيب سجل الاقلاع الخاص بنظام ويندوز. برامج أخرى في لينكس، مثل محمل الاقلاع GRUB 2 أو LILO تستخدم في إعادة كتابة شفرة سجل الاقلاع، بواسطة أمر الطرفة: grub-install أو lilo -mbr. حاليا النسخة الحديثة من برنامج GRUB 2 تتطلب تشغيل الأمر grub-install من داخل نظام التشغيل أو من القرص الحي/ Live USB. البرنامج التراثي GRUB Legacy (ربما ما زال يستخدم في بعض توزيعات لينكس) يمكنه الكتابة إلى سجل الاقلاع بواسطة الطرفة، باستخدام أوامر setup و embed. بالإضافة لذلك، هناك عدة برامج قادرة على إنشاء نسخ احتياطية من جدول الأقسام الأولية والأقسام المنطقية في القسم الممتد. مثل sfdisk في لينكس (متوفر أيضا على قرص SystemRescueCD).

برنامج sfdisk [39].

```
# sfdisk -d /dev/hda > hda.out
```

إنشاء نسخة احتياطية من جدول أقسام سجل الاقلاع:

```
# sfdisk /dev/hda < hda.out
```

استعادة تلك النسخة إلى قطاع إقلاع القرص:

برنامج FDISK.

نسخ جدول الأقسام من قرص إلى قرص آخر، طريقة مفيدة في إعداد نسخ القرص المآوية، لكن هناك احتمال كبير أن يصبح القرص الثاني غير قابل للقراءة/الإقلاع؛ البرنامج لا يعرض للمستخدم أية رسالة تحذير، (وقد يدمر المستخدم بيانات القرص بالخطأ).

```
# fdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
```

نسخ جدول الأقسام من قرص إلى قرص آخر:

برنامج dd.

```
# dd if=/dev/sda of=/path/mbr-backup bs=512 count=1
```

إنشاء نسخة احتياطية من سجل الاقلاع :

```
# dd if=/path/mbr-backup of=/dev/sda bs=512 count=1
```


استعادة النسخة إلى قطاع إقلاع القرص :

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
```

حذف كامل سجل الاقلاع :

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1
```

حذف فقط شفرة الاقلاع 446 بايت وترك جدول الأقسام (قد يكون مفيد في حالة إعادة تنصيب نظام تشغيل آخر بالكامل):



في حالة تنفيذ الأمر مع جدول أقسام غير متوافق سوف تخسر بيانات القرص وتقريبا يستحيل استعادتها بعد ذلك. لذلك يفضل عوض ذلك، إعادة تنصيب محمل الاقلاع. حذف سجل الاقلاع الرئيسي بالكامل يعني حذف معلومات محمل الاقلاع وجدول الأقسام، مع معلومات أخرى يحتاجها الجهاز في الاقلاع. الجهاز لن يكون قادر على الاقلاع إذا لم يتم إعادة تنصيب سجل الاقلاع وشفرة محمل الاقلاع في قطاع الاقلاع.

برنامج ms-sys

برنامج يمكنه أيضا كتابة سجلات الاقلاع في أنظمة ويندوز ME/98/فيستا/7، بعد تنصيب البرنامج، راجع خياراته ms-sys -h.

```
# ms-sys --partition /dev/sda1
```

إعادة كتابة معلومات (جدول) القسم:

```
# ms-sys --mbr /dev/sda
```

كتابة سجل الاقلاع في أنظمة ويندوز أن تي (راجع خيارات كل نظام) :

```
# ms-sys - (1-6)
```


كتابة قطاع إقلاع جديد (راجع خيارات نوع السجل) :

فيروسات سجل الاقلاع

رغم أنها نادرة اليوم، العديد من الفيروسات (برامج ضارة) تكتب خصيصاً من أجل سجلات إقلاع **MBR** أو **VBR**، في حالة **سجل الاقلاع** هذه الفيروسات يمكنها إعادة توجيه، أو إتلاف، أو استبدال سجل الاقلاع بشفرة ضارة، تجعل عملية الاقلاع مستحيلة من القرص الثابت. ولأن **شفرة إقلاع MBR** يتم تنفيذها بشكل آلي من قبل نظام **BIOS**، قبل بدء تحميل **نظام التشغيل**، هذا الأخير لن يستطيع أبداً اكتشاف أو إصلاح سجل الاقلاع.

تلك الفيروسات غالباً ما تستبدل **سجل الاقلاع** بشفرتها وتنقل النسخة الأصلية إلى مكان آخر على القرص (أنظر للشكل). تلك الفيروسات بعد تنشيطها تبقى في **الذاكرة** وتمرر عملية التنفيذ إلى النسخة الأصلية من سجل الاقلاع كي يظهر بدء التشغيل سليم للمستخدم. بعض الفيروسات لا تنقل سجل الاقلاع الأصلي إلى مكان آخر، هذا يجعل جميع الأقسام على القرص غير قابلة للنفاذ. إذا تم إتلاف **مدخلة** القسم الأول **النشط** في **جدول الأقسام** لن يستطيع الحاسوب بدأ التشغيل. بعض الفيروسات الأخرى تنقل سجل الاقلاع إلى آخر قطاع في القرص أو إلى قطاع غير مستخدم على المسار الأول في القرص. إذا لم يحمي الفيروس القطاع المعدل (الحامل للشفرة الضارة)، والذي يتضمن **سجل الاقلاع**، الاستخدام العادي للحاسوب يمكن أن يعيد كتابته، وهذا أيضاً قد يعطل وظيفة إعادة التشغيل أو يمنع بدأ تشغيل النظام.

الفيروس يخزن سجل الاقلاع الأصلي في قطاع 7، بعد أن يستبدل الأصلي، يقرأ القطاع 7 في الذاكرة وينقل التحكم إليه. فيروس سجل الاقلاع التقليدي يستخدم روتين القرص INT 13 للنفاذ للأقراص في القراءة/الكتابة. معظم الفيروسات تستبقي على جدول الأقسام. هذا مهم لأن النفاذ للقرص سيكون ممكن فقط عن طريق القرص المرن عند الاقلاع. خلاف ذلك، لن يستطيع دوس إيجاد البيانات.



غالباً، فيروسات الاقلاع تنتقل إلى القطاع الأول في القرص **MBR** عن طريق البرامج التي تحملها من داخل النظام أو عند بدء تشغيل الحاسوب عن طريق الأقراص المرن، أو الأقراص الموصولة بمنافذ الناقل التسلسلي العام **USB**... الخ، حتى وإن كان ذلك الوسيط غير قابل للإقلاع، يمكنه نقل البرنامج الضار إلى **سجل الاقلاع** أو **قطاع الاقلاع**.

نفس المعلومات السابقة تنطبق أيضاً على فيروسات **VBR** التي يتم تنشيطها أيضاً آلياً عند تحديد القسم الأول **النشط** أو تفعيل شفرة إقلاع القسم من قبل **شفرة إقلاع MBR** قبل تحميل النظام. عادةً عمل تلك الفيروسات يستمر بعد بدأ تشغيل النظام، لكن إذا حمولة الفيروس (شفرتها الضارة) لم تعمل أثناء بدأ التشغيل ولم تغير سجل الاقلاع الأصلي أو قطاع الاقلاع، أثناء التشغيل العادي، نظام التشغيل غالباً سيمنع الفيروسات من نسخ نفسها إلى الأقراص الأخرى. هذه الفيروسات المتواجدة في **بنية القرص** غالباً لا يمكنها التأثير على نظام التشغيل لأن النظام لا ينفذ إلى الأقراص الفيزيائية إلا عن طريق **مشغلات القرص** التي في **النمط المحمي**.

هذه الفيروسات عادةً تخرب **روتينات** النفاذ للقرص **INT 13h BIOS**، التي يتم تجاهها بعد بدأ تشغيل النظام. لكن في حالة وجود إعدادات لإقلاع أكثر من نظام تشغيل، مثل وجود ويندوز أكس بي مع **مايكروسوفت دوس**، في هذا الحالة يمكن لفيروس سجل الاقلاع أو قطاع الاقلاع إصابة الحاسوب عند تشغيل نظام آخر. إذا حدث ذلك سيكون النظام الأول عرضة للضرر. الفيروسات التي حملتها (شفرتها) تعمل أثناء بدأ التشغيل تشكل خطر على الحاسوب الذي عليه النظام لأنها سوف تنشط قبل أن يسيطر نظام التشغيل على الحاسوب. بعد أن يقوم نظام التشغيل بتفعيل **مشغلات القرص** التي في **النمط المحمي**، سوف لن تستطيع الفيروسات نسخ نفسها إلى الأقراص الأخرى أو إلى الأقراص المرن لأن آلية **BIOS** التي تعتمد عليها الفيروسات لن تكون مستخدمة في النفاذ إلى القرص.

يمكنك استخدام برنامج لاستكشاف القرص في ويندوز وعرض سجل الإقلاع، ومقارنته بسجل إقلاع سليم. هناك أدوات أخرى في ويندوز تستخدم لحفظ أو استعادة سجل الإقلاع. سوف نذكر بعضها. أدوات عدة يمكن استخدامها لإصلاح سجل الاقلاع المتضرر على القرص، كي تستطيع الولوج إلى وحدات التخزين/النظام. اختيار الأداة المناسبة يعتمد على نوع الضرر الحاصل في سجل الاقلاع أو القطاع، وما إذا كان **جدول الأقسام** متضرر أيضاً، أو بدأ تشغيل نظام مثل ويندوز يعمل.

ماذا يحدث في حالة تلف شفرة الاقلاع في القطاع الأول ؟

عندما تستبدل أول 16 بايت من **شفرة الاقلاع** بأصفار. (مثلاً، بسبب فيروس)

0000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	[.....]
0010	BF 1B 06 50 57 B9 E5 01 F3 A4 CB BE BE 07 B1 04	[?...PW?a.o#E??,.]
	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	0123456789ABCDEF

أثناء الاقلاع، وبعد انتهاء مرحلة تفحص العتاد، تظهر شاشة سوداء بدون أية رسائل. هذا يعني أن الجزء المتضرر في بداية شفرة **MBR** لا يمكن تنفيذه. وهذا يفسر أيضاً سبب عدم ظهور أية رسائل أخطاء من النظام. لكن في حالة تم الاقلاع من قرص مرن، يمكن رؤية **قسم النظام** مع الملفات ويمكن أيضاً القيام بالعمليات الاعتيادية مثل نسخ الملفات أو تنفيذ البرامج... الخ، هذا ممكن لأن الجزء الوحيد المتضرر من سجل الاقلاع هو الجزء المتضمن **شفرة الاقلاع** (كما يظهر في الطرح السابق)، أي أن النظام فقط لا يستطيع الاقلاع. في هذه الحالة، **جدول الأقسام** لم يتضرر والأقراص المنطقية يمكن النفاذ إليها عن طريق وصل هذا القرص كقرص ثانوي في حاسوب آخر.

ماذا يحدث في حالة تلف أو حذف توقيع القطاع 0x55AA ؟

عندما يستبدل توقيع الاقلاع بأصفار.

```

01D0
01E0 41 65 0F FE BF 4A 25 83 57 00 66 61 38 00 00 00 [Ae.??J?W.fa8...
01F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [.....
          00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0123456789ABCDEF

```

عند محاولة الاقلاع، تظهر رسالة خطأ تفيد بأن : لا يمكن العثور على نظام التشغيل "Operating System not found" .

إذا لم يقلع الحاسوب، يجب أولاً تشغيل برنامج لاستعراض القرص، عن طريق قرص USB أو أي وسيط آخر، وتفحص القطاع الفيزيائي الأول على القرص للتأكد من سلامة سجل الاقلاع :

- تأكد أن سجل الاقلاع ليس معبأ بالأصفار أو معبأ بأي محرف أحادي آخر.
- تأكد من وجود رسائل الأخطاء (مثل "Invalid partition table")
- تأكد من وجود توقيع 0x55AA في نهاية القطاع.

```
# A:\> FDISK.EXE /MBR
```


أسهل طريقة لإصلاح أو إعادة كتابة سجل الاقلاع هي استخدام برنامج مايكروسوفت **FDISK** مع الخيار **MBR** /، كما في الخطوة التالية:

البرنامج المعياري **FDISK** موجود في أنظمة **مايكروسوفت دوس**، ويندوز **ME/95/98**. لكن قبل تنفيذ الأمر **fdisk /mbr** :

- الفيروسات قد تكون في **الملفات** العادية وفي **سجل الاقلاع** أو **قطاع الاقلاع**، واستعادة سجل الاقلاع في هذه الحالة لا يحل المشكلة إذا عاودت الفيروسات فورا الانتشار في النظام.
- **الأقراص الديناميكية [25]** أو أقراص **GPT** لا تدعم تنفيذ هذا الأمر.
- تنفيذ الأمر في مايكروسوفت دوس سيعيد كتابة فقط 446 **بايت** الأولى من سجل الاقلاع، المعروفة باسم **شفرة الاقلاع**، وسيبقى **جدول الأقسام** دون تغيير.
- إذا تم حذف التوقيع (2 بايت الأخيرة)، مدخلات **جدول الأقسام** ستستبدل بأصفار. إذا الفيروس استبدل توقيع الاقلاع، يصبح النفاذ إلى جميع الأقسام مستحيل.

في حالة نظام مثل ويندوز أن تي **XP/2000**، يمكنك الاقلاع عن طريق **القرص المرن** أو **القرص المدمج**. وتحديد خيار الإصلاح، ثم من **طرفية** استعادة النظام نفذ الأمر **FIXMBR**. يمكن أيضا استخدام

برامج استعادة من **طرف ثالث**، أو إذا كانت تملك نسخة احتياطية من **سجل الاقلاع**، يمكنك نسخها إلى القطاع الأول باستخدام إحدى الأدوات أو عن طريق **قرص لينكس الحي** (راجع dd).

 طرفية الاسترداد، وسيلة لحل المشاكل في نظام ويندوز، هذه الطرفية توفر الأمر `fixmbr`، الذي يعمل تماما مثل الأمر `fdisk /mbr`، ويستبدل فقط شفرة الاقلاع ولا يمكنه التأثير على جدول الأقسام. لهذا السبب، لا يمكنه المساعدة في حل مشكلة فيروس سجل الاقلاع. لمعلومات أكثر عن هذه الأدوات وغيرها راجع [موقع](#) دعم مايكروسوفت الرسمي.

ماذا يحدث في حالة تلف القطاع الأول أو كان غير صالح للقراءة ؟

على الأرجح سوف تظهر نفس الشاشة السوداء، التي ظهرت في المشكلة السابقة عند محاولة الإقلاع.

عندما تحاول قراتها باستخدام برنامج مظهر/محرك القرص، تظهر رسالة خطأ تخبرك بأن القطاع غير صالح للقراءة. في هذه الحالة، برمجيات الاستعادة لن تستطيع حل مشكلة القرص الثابت، أي أن

استعادة القسم الفيزيائي ليس ممكناً. الشيء الوحيد الممكن فعله هو عمل فحص والبحث عن الأقسام (أي عمل استعادة ظاهرية للقسم)، إذا تم العثور على أية بيانات، تعرضها الشاشة، يمكن

للمستخدم بعدها حفظ البيانات المهمة (مثل الملفات) في موقع آخر (وسيط آخر).

استعادة سجل الاقلاع عن طريق DiskProbe

استعادة سجل الاقلاع مع [جدول الأقسام](#) باستخدام أداة DiskProbe ممكن لكن بشرط تتوفر نسخة احتياطية للقطاع (512 بايت)، مع إمكانية تشغيل نظام ويندوز.

في حالة توفر نسخة احتياطية من سجل الاقلاع عن طريق DiskProbe، يمكنك استخدامها مرة أخرى في استعادة سجل الاقلاع على أي قرص لا يستخدم في بدأ تشغيل الحاسوب. استعادة هذه

النسخة سيعيد كتابة كامل القطاع، بما في ذلك **جدول الأقسام**. هذه الأداة تعمل فقط في أنظمة **XP/ 2000** و **NT 4.0**. ولا تعمل في **مايكروسوفت دوس**، أو ويندوز **ME/95/98**. لا يمكن استخدام


هذه الأداة، إذا كان تلف سجل الاقلاع على القرص الذي عليه ويندوز، ولا يمكن بدأ التشغيل. في هذه الحالة، يجب استخدام **طريقة** الاسترداد في إصلاحه.

استبدال جدول الأقسام عن طريق محرر للقرص من طرف ثالث

لإصلاح بدأ تشغيل ويندوز، يمكن استخدام **محرك القرص** على **مستوى منخفض** يركز على **مايكروسوفت دوس**. هذا الأسلوب يحتاج إلى خبرة في تحرير **جدول الأقسام** يدويا. حتى تستطيع إصلاح

جدول الأقسام، بحب معرفة القيم الصحيحة التي ستستخدم في إعادة إنشاء جدول الأقسام. إذا كانت هناك نسخة احتياطية من سجل الاقلاع وجدول الأقسام مصدرها **DiskProbe**، وكانت تلك

النسخة على [قرص مرن](#) أو على حاسوب آخر، حينذاك يمكنك استخدام [DiskProbe](#) على حاسوب آخر لمشاهدة القيم الصحيحة بحيث تستطيع بدوياً إعادة إنشاء [جدول الأقسام](#).

 عمل نسخة احتياطية من سجل الاقلاع الرئيسي، وتخزينها على وسيط مختلف، بعيدا عن نفس القرص الثابت، قد يكون مفيد، في حالة تم إعادة كتابة القطاع بالخطأ، أو إصابته بفيروس قطاع الاقلاع. حينها قد يكون ممكن استعادة النسخة إلى القطاع.

سجل الاقلاع في توزيعات لينكس: (برنامج GRUB 2)

تنصيب [محمل الاقلاع](#) في سجل الاقلاع لا يعني تنصيب كامل برنامج [GRUB 2](#) في [القطاع الأول](#). لأن حجم القطاع 512 بايت فقط والبرنامج أكبر من ذلك. لهذا السبب غالبا ما تستخدم 62 قطاع الشاغرة التي تأتي مباشرة بعد القطاع الأول على [المسار الأول](#) من [القرص](#) (علما أن عدد القطاعات الشاغرة عند بداية القرص ارتفع إلى 2048 قطاع في برامج [التقسيم الحديثة](#)). تنصيب أو إعادة تنصيب محمل الاقلاع في [سجل الاقلاع](#) يعني نسخ صورة boot.img إلى منطقة 446 بايت داخل MBR، وتضمين صورة core.img في 49 قطاع تقريبا التي تلي في المسار الأول. لكن أحيانا قد لا يرغب المستخدم في تضمين core.img في المسار الأول من القرص، لأن تلك المنطقة تشغلها شفرة مثل وحدات [RAID](#) أو أحد أنواع برمجيات [تشفير](#) كامل القرص. في مثل هذه الحالات. يبحث المستخدم عن خيارات أخرى، عند تنصيب إحدى [توزيعات لينكس](#) بعد تنصيب [ويندوز](#)، سوف تستبدل شفرة ويندوز في سجل الاقلاع بشفرة [محمل الاقلاع](#). لكن يحافظ على البنية التقليدية [للقطاع](#) التي تشبه البنية التالي:

- تعليمة القفزة JMP، إلى متن شفرة تنفيذية. (هذه جزء من شفرة محمل الاقلاع)
- حيز خاص بمعاملات BPB. (غير ضرورية في MBR ؛ لكن برنامج grub-install يحجز لها مكان في الشفرة لأنه يستخدم نفس صورة VBR، بالإضافة لاستغلالها في معاملات DAP)
- بعض القيم الأولية المهمة في محمل الاقلاع. (ستكون بحجم 12 بايت في الشفرة التراتبية GRUB Legacy و 11 بايت في شفرة GRUB 2)
- متن شفرة محمل الاقلاع الرئيسية. وتشمل أيضا :
 - شفرة لمعالجة عرض رسائل الأخطاء.
 - سلسلة محارف هوية: GRUB + رسائل الأخطاء الموجزة.
 - الروتين الثانوي لعرض المحارف.
- توقيع للقرص (هذا الرقم التسلسلي للقرص يستخدم أصلا في مايكروسوفت أن تي وأنظمة أخرى !).
- جدول الأقسام (على القرص الثابت) أو بقية شفرة إقلاع القرص المرن.
- توقيع الاقلاع.

3 بايت EB 63 90 في بداية [الطرح الست عشري/أسكي](#) التالي، تدل على وجود شفرة محمل الاقلاع GRUB 2 في [سجل الاقلاع](#)، 446 بايت تتضمن ايضا حيز لكثلة معاملات [BPB](#) (تستخدم أصلا في [VBR](#) أنظمة ويندوز) التي تبدأ عند الحيد 0x03h وتنتهي عند الحيد 0x5a، ثم عنوان نواة محمل الاقلاع في الذاكرة (2 بايت) حيث يتم نسخ مرحلة الاقلاع التالية من القرص الثابت لتنفيذها. ثم عنوان قطاع مرحلة الاقلاع التالية على القرص الثابت (8 بايت) ثم جهاز الاقلاع الذي تحمل منه النواة (1 بايت). ثم بقية الشفرة الاقلاع التي تستمر حتى بداية جدول الأقسام (64 بايت) عند الحيد 0x1be. ويتضمن 16 بايت لكل مدخلة. (سجل الاقلاع التقليدي يدعم فقط 4 مدخلات). مثال للشفرة [GRUB 1.98](#) في سجل الاقلاع الرئيسي:

تعليمية القفزة القصيرة.

قطاع نواة محمل الاقلاع

جهاز الاقلاع

شفرة عرض رسائل الأخطاء.

سلسلة محارف هوية GRUB و رسائل الخطأ

الروتين الثانوي لعرض المحارف

جدول الاقسام

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF	
	0000	eb	63	90	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	.c.....	
	0010	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
	0020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
	0030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
	0040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	منطقة معاملات القرص
	0050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
	0060	00	00	00	00	ff	fa	90	90	f6	c2	80	75	02	b2	80u...	
	0070	74	7c	00	00	31	c0	8e	d8	8e	d0	bc	00	20	fb	a0	t...1...d	
	0080	7c	3c	ff	74	02	88	c2	52	bb	17	04	80	27	03	74	<...R...t	عنوان نواة محمل الاقلاع
	0090	be	88	7d	e8	1c	01	be	05	7c	f6	c2	80	74	48	b4	...t...H.A	
	00a0	bb	aa	55	cd	13	5a	52	72	3d	81	fb	55	aa	75	37	...U.ZRr...U.u7	
	00b0	e1	01	74	32	31	c0	89	44	04	04	88	44	ff	89	44	...t21...D.@.D.	
	00c0	c7	04	10	00	66	8b	1e	5c	7c	66	89	5c	08	66	8b	...f...f...f...	
	00d0	60	7c	66	89	5c	0c	c7	44	06	00	70	b4	42	cd	13	f...D.p.B.r	
	00e0	05	bb	00	70	be	76	b4	08	cd	13	73	0d	f6	c2	80	...p.v...s...	
	00f0	84	d0	00	be	93	7d	e9	82	00	66	0f	b6	c6	88	64	...f...f...d...	
	0100	40	66	89	44	04	0f	b6	d1	c1	e2	02	88	e8	88	f4	@f...D...@	
	0110	89	44	08	0f	b6	c2	c0	e8	02	66	89	04	66	a1	60	.D...f...f...	الشفرة الرئيسية
	0120	66	09	c0	75	e6	66	a1	5c	7c	66	31	d2	66	f7	34	f...unf...f...f...	
	0130	d1	31	d2	66	f7	74	04	3b	44	08	7d	37	fe	c1	88	.1.f.t.;D.7...	
	0140	30	c0	e1	8e	02	08	c1	88	d0	5a	88	c6	bb	00	70	0...Z...p...	
	0150	c3	31	db	b8	01	02	cd	13	72	1e	8c	c3	60	1e	b9	.1...f...f...	
	0160	01	8e	db	31	f6	bf	00	80	8e	c6	fc	f3	a5	1f	61	f...f...f...a...	
	0170	26	5a	7c	be	8e	7d	eb	03	be	9d	7f	e8	34	00	be	@Z...f...f...4...	
	0180	7d	e8	7c	00	cd	18	eb	fe	47	52	55	42	20	00	47	...GRUB...Ge	
	0190	6f	6d	00	48	61	72	64	20	44	69	73	6b	00	52	65	om.Hard Disk.Rea	عادة، لا تستخدم
	01a0	64	00	20	45	72	62	6f	72	0d	0a	00	bb	01	00	b4	d. Error.....	
	01b0	cd	10	ac	3c	00	75	f4	c3	5d	52	5d	52	00	00	80	...<...u...J.R...	
	01c0	01	00	07	fe	ff	ff	3f	00	00	00	d6	24	c2	03	00?...\$....	
	01d0	c1	ff	07	fe	ff	ff	15	25	c2	03	86	8c	e8	04	00<...u...J.R...	توقيع القرص
	01e0	ff	ff	83	fe	ff	ff	9b	b1	aa	08	78	b1	d4	01	00f...f...x...	
	01f0	ff	ff	05	fe	ff	ff	50	63	7f	0a	71	27	22	08	55Pc...g!...U...	توقيع قطاع الاقلاع
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	

بايت

شفرة أسكي (محرّف) / بايت ست عشري

1

Carriage Return

0Dh (13)

محرّف رجوع إلى السطر، مرجع إلى السطر

1

Line Feed

0Ah (10)

محرّف تزويد سطر

1

Null character (sz)

00h (00)

سلسلة نهاية صفرية (سلسلة + بايت صفر)

معلومات أكثر عن نية سجل الاقلاع في لينكس راجع كتيب GRUB MBR (صور الاقلاع في برنامج محمل الاقلاع)، أو الدليل الرسمي للبرنامج GRUB 2 في الموقع والشفرة الأصلية في الأرشف.

مصادر الكتيب

- الموسوعة الحرة. وثائق المجتمع الحر على الأنترنت (راجع الروابط أسفل الصفحة)

تنبیه

احتمال وجود أخطاء في هذا الكتيب وارد. وسواء كان الخطأ من المصدر الانجليزي أو من الترجمة. الرجاء مراجعة ومقارنة معلومات هذا الكتيب

بالمصدر الانجليزي في كتابتكم مع الإشارة إلى المصدر أو تصحيحها وإرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني: Adam20 [AT] gmx [DOT] us

شكرا

(تمت بحمد الله) 2015-2016

جها

1. ^٨ **أ. ب. ت. ث. ج. ح. خ.** في قطاعات الإقلاع، سيكون التوقيع **AAh 55h** عند الحيد **1FEh+** (بحيث **55h** عند **1FEh+** و **AAh** عند **1FFh+**). ولأن تمثيل ترتيب البيانات يجب أن يكون **نيوي صغير** في **الأجهزة المتوافقة مع أنظمة IBM**، تكتب هذه بالشكل **AA55h** (كلمة 16-بت) في برامج معالجات **x86** (لحظ ترتيبها المعكوس)، وتكتب بالشكل **55AAh** في برامج المعالجات الأخرى باستعمال طريقة **نيوي كبير**. لكن المعلومات الواردة في الموسوعة الحرة تستخدم طريقة **البايت المرتكز على الإزاحة** في تمثيل البيانات على القرص نظرا لأن هذه الطرق في التمثيل قد تم الخلط بينها في الكتب وفي وثائق المرجع الأصلي والرسمي من مايكروسوفت.
 2. توقيع الإقلاع، توقيع سجل الإقلاع، توقيع MBR، أو توقيع القطاع، بحجم 2 بايت (16-بت)، يظهر في شكل كلمة AA55h في نهاية القطاع، ويوجد أيضا في قطاعات EBR و VBR. ويدعى كذلك بالرقم السحري Magic number على أنظمة إنتل، هذه القيمة الست عشرية تخزن بحيث يكون البايت المنخفض هو الأول والأعلى هو الأخير.
 3. ^٩ كي تتأكد من سلامة شفرة محمل إقلاع MBR، يجب ألا تتغير أبدا القيم في الحيد من **0DAh+** إلى **0DFh+**، إلا إذا كانت كافة 6 بايت تمثل قيمة 0 أو تم استبدال أيضا كامل شفرة محمل إقلاع MBR في نفس الوقت. (باستثناء جدول الأقسام (الممتد)). هذا يتضمن إعادة تصفير القيم إلى **00h 00h 00h 00h 00h 00h** ما لم تكون الشفرة المخزنة في MBR معلومة. وويندوز ملتزم بهذه القاعدة.
 3. ^٩ قيم "الحالة" المختلفة عن 00h و 80h، كانت أصلا غير صالحة، لكن **سجل الإقلاع** الحديث يتعامل مع **بت 7** كعلم تنشيط ويستخدم هذه المدخلة في تخزين وحدة الإقلاع الفيزيائية (رقم جهاز الإقلاع).
 4. ^٨ **أ. ب. ح. ق. د. هـ. ز. ح. ط. ي. ك. ل.** حقول قطاع البداية مقيدة بـ **1+1023** أسطوانة، و **1+255** رأس، و **63** قطاع؛ نفس القيود في حقول قطاع النهاية.
 5. ^٨ **أ. ب. ت. ث. ج. ح. د. هـ. ز. ح. ط. ي. ك. ل.** نطاق القطاع هو من 1 إلى 63؛ ونطاق الأسطوانة هو من 0 إلى 1023. ونطاق الرأس هو من 0 إلى 255. ضمنا [15].
 6. ^٨ **أ. ب. ح. د. هـ. ز. ح. ط. ي. ك. ل.** عدد القطاعات ستكون في حقل مفهرس؛ بالتالي، القيمة الصفر ليست صالحة، ومحجوزة ولا يجب استخدامها في مدخلات الأقسام العادية. المدخلة تستخدمها أنظمة تشغيل في ظروف معينة؛ في مثل هذه الحالات يتم تجاهل عناوين CHS [17].
 7. ^٩ العنوان **0000h:7C00h** هو أول بايت من اثنان وثلاثون كيلوبايت في الذاكرة. علما أن، تحميل برنامج الإقلاع عند هذا العنوان يفسر لماذا حين كان الحجم الأدنى للذاكرة RAM في الحاسوب الأصلي IBM PC 5150 هو 16 كيلوبايت، 32 كيلوبايت كانت مطلوبة لخيار القرص في IBM XT.
 8. ^٩ في حالة وجود منطقة EBDa، الذاكرة المتوفرة ستنتهي أسفلها.
 9. ^٩ الأجهزة القديمة جدا قد تملك أقل من 640 كيلوبايت من الذاكرة (A0000h أو 655,360 بايت). نظريا، فقط 32 كيلوبايت (حتى 0000h:7FFFh) أو 64 كيلوبايت (حتى 0000h:FFFFh) مضمون وجودها؛ كما هو الحال في أجهزة IBM XT المجهزة بقدر أدنى فقط من الذاكرة مطلوب من أجل نظام القرص.
 10. ^٩ روتين، مثل تحريك الكتل الابتدائي، أو مدخلات/مخرجات المستخدم، أو تحليل دليل نظام الملفات.
 11. ^٩ يتم تطبيق هذا عندما يقوم نظام BIOS بمعالجة VBR، الكائن في القطاع الفيزيائي الأول من الوسيط الغير مقسم. ما عدا ذلك، BIOS لا يفعل أي شيء آخر مع VBR. سجلات VBRs مصممة بهذا الشكل لأنها نشأت فقط على وسيط القرص المرز الغير مقسم. - حاسوب IBM PC 5150 لم يكن أصلا يملك أي خيار للقرص الثابت - . ونظام التقسيم الذي يستخدم MBR تم تطويره فيما بعد لإضافة أكثر من وحدة تخزين، كل وحدة تبدأ بـ VBR خاص بها، على قرص ثابت واحد، كما عرفنا، MBR بهذا التصميم في الجوهر يحاكي روتين إقلاع نظام BIOS، بالقيام بنفس الأشياء التي يقوم بها BIOS عند معالجة سجل VBR وتنصيب بيئة التشغيل الابتدائية من أجله إذا اكتشف BIOS أن VBR على وسيط غير مقسم.
 12. ^٩ تعيين مؤشر التعليم IP يكون نتيجة للقفزة. يمكن تعيين قطعة الشفرة CS إلى 0 إما بالقيام بقفزة بعيدة أو صراحة، تحميلها قبل القيام بقفزة قريبة. (من المستحيل على شفرة الهدف في x86، اكتشاف ما إذا كانت القفزة قريبة أم بعيدة استعملت للوصول إليها] إلا إذا كانت الشفرة التي قامت بالقفز، مرت، على حدة، هذه المعلومات بطريقة ما).
 13. ^٩ هذا ليس جزءا من العرض المذكور أنفا أعلاه، لكن نتيجة طبيعية للحالات موجودة مسبقا.
 14. ^٩ مثال على ذلك، محرر جدول أقسام **ياور كويست PTEDIT32.EXE**، الذي يشتغل في أنظمة ويندوز، لا يزال متوفر على هذه العنوان: [Symantec's FTP](#).
 15. ^٩ يسمى أيضا "قطاع الأقسام" وأحيانا يدعى بالخطأ "كتلة إقلاع".
 16. ^٩ أقسام تتضمن بيانات إعداد تصف وحدات منطقية مخزنة عند واحد 1 ميغابايت الأخير من القرص، ولا تنتمي لأي قسم، في أنظمة ويندوز أن تي.
 17. ^٩ بالرغم من وجود سجل الإقلاع في جميع الأقراص الثابتة، إلا أن **شفرة الإقلاع** في القطاع تستخدم فقط إذا كان القرص متصل بجهاز x86 ويحتوي **قسم أولي نشيط** في ويندوز. سجل الإقلاع لا يوجد في الأقراص المرنة. القطاع الأول على القرص المرز يدعى **قطاع الإقلاع** أو VBR. عمل شفرة الإقلاع باختصار سيكون كالتالي:
- بعد انتهاء POST أو تفحص العتاد، نظام BIOS يحمل **سجل الإقلاع** عن طريق نداء المقاطعة **INT 19h**. عند **0x7c00**، (في السابق كان يحاول أولا قراءة قطاع إقلاع القرص المرز عند **0x7c00**) مع ضبط DL على رقم قرص تحميل سجل الإقلاع. ثم يقفز إلى بداية سجل الإقلاع المحمل عند **0x7c00**؛ (BIOS يقفز إلى البداية لأن ذلك الجزء من **سجل الإقلاع** يتضمن على شفرة الإقلاع).

 - التحول من **0x7C00** إلى مكان آخر في الذاكرة، (في العادة، مع **قفزة بعيدة**)، عادة يكون إلى العنوان **0x0600** (في FDISK).
 - تحديد قسم الإقلاع أو قرص الإقلاع، إما بالبحث عن القسم **النشط** في جدول الأقسام، بتفحص البايت عند **0x1EE**، **0x1DE**، **0x1CE**، **0x1BE**، أو عرض للمستخدم لائحة اختيارية لأنظمة الموجودة.
 - إذا اختر المستخدم قسم غير نشيط، تصبح مدخلة ذلك القسم **نشيطة**، ويتم محو بتات **علم التنشيط** من مدخلة القسم الآخر.
 - استخدام أوامر **BIOS INT 13h** لإعادة كتابة **سجل الإقلاع** إذا تم تعديل مدخلات جدول الأقسام.
 - استخدام **BIOS INT 13h** لتحميل **VBR** (قطاع إقلاع محمل الإقلاع) من قطاع بداية القسم المحدد إلى **0x7C00**. (هذا سبب الخطوة الأولى؛ ترك هذا العنوان شاغرا من أجل VBR).
 - ضبط **DS:SI**؛ هذان التسجيلان يشيران إلى مدخلة جدول الأقسام المحددة.
 - القفز إلى عنوان **0x7C00**، نقل التحكم إلى الشفرة التنفيذية التي في قطاع الإقلاع (مع ضبط CS على 0، و DL على رقم القرص)

18. ^٩ مشكلة الالتفاف Wrap-Around

بعض أنظمة BIOS القديمة، تقترض دائما عدد 1,024 أسطوانة أو أقل من ذلك، فننظر فقط إلى 10 بت قاعدة لعدد الأسطوانة من القرص الثابت ($10^2 = 1,024$). ونتيجة لذلك، عند استعمالها مع أعداد أكبر من 1,024، تقوم بعملية تعداد مكافئ حتى 1,024 ثم تلتف "wrapping around" إلى الصفر مرة أخرى وتبدأ من جديد. (هذا مكافئ للقيمة النمطية "N mod 1024" حيث "N" عدد الأسطوانات الحقيقي). مثال على ذلك، إذا حاولت استعمال قرص يملك 3,500 أسطوانة، فإن نظام BIOS سيتعرف فقط على 428 أسطوانة، لأنه سوف يقوم بالحساب حتى 1,024 ثلاثة مرات (للحصول على 3,072)، و

يلتف ثلاثة مرات، ثم ينتهي مع قيمة 428 أسطوانة (3,500 ناقص 3,072). نفس الشيء يمكن أن يحدث مع نظام BIOS الذي يدعم فقط 4,096 أسطوانة. هذا يعني أن في بعض الحالات يمكنك وضع قرص ثابت بحجم 2.5 جيجابايت في نظام ثم تحصل فقط على حوالي 400 ميغابايت مساحة مستعملة. للأسف هذا النمط من الفشل شائع في أنظمة BIOS التي لا تدعم أكثر من 4,096 أسطوانة. بعض أنظمة BIOS التي تدعم وظيفة الترجمة سوف تقوم بالالتفاف "wrapping around" إذا عطلت الترجمة. وسيختفي المشكل إذا تم تمكين وظيفة الترجمة.

19. [م](#)ودولو **modulo** ، (دالة باقي القسمة، تردد) عملية حسابية نتيجتها تكون بقية عملية قسمة. مثال، $17 \bmod 3 = 2$ لأن 17 مقسوم على 3 تنتج بقية 2. عمليات مودولو تستخدم في البرمجة.

ليكن لدينا عدد طبيعي m و عدد صحيح k . نعرف $k \pmod m$ و نقرأ k تردد m . على أنه عدد طبيعي هو باقي قسمة k على m . مثال: باقي القسمة محصور دوما بين 0 و $m-1$:

$$5 \pmod 8 = 5 \quad 0 \pmod 3 = 0 \quad 5 \pmod 8 = 5 \quad 2 \pmod 7 = 2 \quad 3 \pmod 8 = 3 \quad 2 \pmod 11 = 2 \quad 0 \pmod 5 = 0 \quad 4 \pmod 7 = 4$$

مثال: الساعة عبارة عن تطبيق لدالة باقي القسمة على 12 أو 24 .

$$(10 + 20) \pmod{24} = 6$$

أي أنه إذا كانت الساعة الآن العاشرة صباحا فستكون السادسة صباحا بعد عشرين ساعة. (من رياضيات الحاسوب)

20. [h](#)ard wired, [H](#)ard coded : (مفردة تخصصية) هي قيمة بيانات أو إجراء تم كتابته مباشرة في برنامج. غالبا في عدة أماكن، بحيث لا يمكن تعديلها بسهولة. (صفة) هي البيانات التي تم تضمينها مباشرة في البرنامج، حيث لا يمكن تعديلها بسهولة، خلافا للبيانات في بعض ملفات التعريف (ملفات التحكم)، أو مورد.

21. [م](#)ثيرا ما يوصي الناس باستخدام برنامج دوس الغير موثق FDISK /MBR في حل مشكلة سجل الاقلاع MBR. في الحقيقة، هذا الأمر لا يعيد كتابة كامل سجل الاقلاع MBR ولكن يعيد فقط كتابة شفرة الاقلاع (غالبا 446 بايت)، ويترك معلومات الأقسام (64 بايت) دون تغيير. لذلك البرنامج لن يساعد المستخدم إذا كان هناك مشكلة مع جدول الأقسام. علاوة على ذلك، قد يصبح الأمر خطير إذا حاول المستخدم استعادة شفرة الاقلاع إلى حالتها الأولى، وكان سبب المشكلة فيروس قطاع الاقلاع. في هذه الحالة المعلومات الأساسية يمكن أن تكون مخزن في مكان آخر عن طريق الفيروس. والتخلص من الفيروس قد يعني التخلص من وسيلة الوصول إلى تلك المعلومات. (مثلا، فيروس stoned.empire.monkey الذي يقوم بتشفير سجل الاقلاع الأصلي في القطاع 0/0/3). على أية حال، من يريد حذف محمل الاقلاع LILO، ولا يعرف أن LILO يملك خيار سطر الأوامر -u، يستطيع لهذا الغرض استخدام FDISK /MBR.

22. [h](#)واسب التي ترتكز على أنظمة RISC لا تملك حد معين لحجم أقسام النظام أو الاقلاع.

23. [م](#)ترقيم مدخلات جدول الأقسام من 1 إلى 4 هو للاصطلاح فقط وليست مطلوبة في ترتيب معين. وأي قسم من الأربعة يمكن أن يحمل علم الاقلاع. لكن يفترض أن تكون مدخلة واحدة في جدول الأقسام على الأقل/فقط نشيطة. ويندوز يشترط وجود قسم واحد نشيط، بينما معظم الأنظمة الأخرى لا يهمها وجود بت التنشيط هذا في مدخلة جدول الأقسام.

24. [م](#) في أجهزة الحاسوب المتوافقة مع أنظمة IBM، يتم تنفيذ نداء المقاطعة **INT 18** في حالة عدم العثور على قطاع إقلاع صالح على القرص المرن أو القرص الثابت. في ويندوز، إذا فشلت شفرة الإقلاع، سوف يعرض النظام إحدى رسائل الأخطاء التالية:

Invalid partition table	جدول أقسام غير صالح
Error loading operating system	خطأ في تحميل نظام التشغيل
Missing operating system	نظام التشغيل مفقود

25. [م](#)القرص الديناميكي Dynamic Disk تم دعمه في نظام تشغيل ويندوز 2000 والأنظمة اللاحقة. القرص الديناميكي لا يستخدم جدول أقسام. ولكن يستخدم نظام قاعدة بيانات مخفية LDM للنتع معلومات الوحدات والأقسام الديناميكية على القرص. مع القرص الديناميكي يمكن إنشاء وحدات تخزين (أقسام) تمتد عبر عدة أقراص، مثال على ذلك، الوحدات الشريطية والوحدات الممتدة، ويمكن أيضا إنشاء وحدات مع خاصية الاستجابة للخطأ FT ، مثال على ذلك، الوحدات الشريطية مع تقنية بت الزوجية parity هذه الوحدات تعرف أيضا باسم RAID 5 أو الوحدات المرآوية mirrored (التي بياناتها منسوخة على قرصين أو أكثر) وتعرف أيضا باسم RAID-1 . مقارنة بالقرص الأساسي، القرص الديناميكي يملك مرونة أكبر. وهناك عدة أدوات لإدارة الأقراص الديناميكية. الأنظمة التي لا تدعم القرص الديناميكي هي MS-DOS, 95/98/Me/NT وويندوز XP النسخة المنزلية.

26. [م](#) [أ](#) [ب](#) [ب](#)، الختم الزمني للقرص في أنظمة ويندوز 95B/98/98SE/Me هذه 6 بايت من الحيد 00DAh إلى 00DFh.

أولا، هذه 6 بايت ليست هي نفسها في جميع الأقراص الثابتة رغم أنها تظهر كذلك مضمنة **hard coded** دائما في كافة أدوات FDISK على شكل أصفار. في أنظمة 95B/98/98SE/ME وحتى إذا استخدمنا FDISK مع الخيار /mbr على أي قرص في تلك الأنظمة، سيتم إعادة كتابة 6 بايت إلى أصفار مرة أخرى! إذن ما الذي يجعل تلك البايتات تتغير أو مختلفة في كل قرص ؟ نظام ويندوز نفسه يغير 4 بايت الأخيرة من 6 بايت كلما كانت أصفار. في مرحلة ما عند الاقلاع، ويندوز يبحث عن 6 بايت تلك في كل قرص، إذا كانت جميعها أصفار، يغير 4 بايت الأخيرة كي تعكس رقم القرص في سجل الاقلاع والزمن الذي تم فيه كتابة تلك البايتات، كما يوضح المثال في الجدول التالي:

محتوى		مثال	بايت
2 بايت (دائما صفر)		00	DAh
		00	DBh
رقم القرص الفيزيائي (قرص أول = 80h ، قرص ثاني = 81h... الخ)		81	DCh
زمن كتابة 6 بايت إلى سجل الاقلاع الساعات، والدقائق، والثواني (بترتيب معكوس)	ساعات	50	DDh
	دقائق	18	DEh
	ثواني	07	DFh

• رقم القرص في البايت DCh يعكس فقط الموقع الذي وجد فيه عندما نظام التشغيل كتب ذلك البايت إلى القرص. يمكن أن يكون هناك عدة أقراص تملك القيمة 80h في البايت DCh في سجل الاقلاع، وهذا بحد ذاته لن يسبب أية مشكلة !

نعلم أن البايٲ DCh هو رقم القرص الفيزيائي، بسبب تصغير البايتات من DAh إلى DFh في سجل إقلاع القرص الثاني المحتل في نفس الوقت (والذي بالمناسبة، كان يملك القيمة 80h في بايت DCh بعد إقلاع ويندوز!) الذي عند اختياره في الساعة 7:18 صباحا، جعل تلك البايتات تتغير إلى: 00 00 81 50 18 07

يمكننا تأكيد أيضا أن البايت عند DAh يجب أن يكون دائما 00h، لأن أنظمة ويندوز هذه، لو سمح لها، ستغير كذلك البايتات من DCh إلى DFh في أي سجل إقلاع معياري على قرص ثابت متصل... والبايت 00 في DAh هو علامة "نهاية الرسالة" في رسالة الخطأ الأخيرة في سجل الاقلاع المعياري (راجع الشفرة أعلاه). لذلك أي تغيير على ذلك البايت سيجعل شفرة سجل الاقلاع تستمر في عرض البايتات حتى تجد في النهاية بايت الصفر!

لأول وهلة، قد نظن أن النظام الذي يعيد كتابة شفرة قطاع MBR يمكن أن يسبب مشاكل لمدير الاقلاع. لكن إذا فكرنا قليلا سنجد أنه من غير المحتمل شفرة MBR (أو بيانات من هذا الشأن) سوف تضع سلسلة من 6 بايت صفرية في هذا الموقع بالذات. بعد هذا الكشف الصغير، يبقى السؤال مطروح، لماذا وكيف استخدمت مايكروسوفت هذه البايتات في تلك الأنظمة. علما أن هذه 6 بايت ليست لها علاقة بطريقة إغلاق نظام ويندوز.

- عند استخدام أحد أنظمة 95B/98/98SE/ME في حالة إنشاء نسخة مطابقة من أي سجل إقلاع قرص إلى قرص فيزيائي آخر (مثلا عند نقل المحتوى إلى قرص أكبر أو عمل نسخ احتياطي)، إعادة تشغيل النظام مع وصل القرصين بالجهاز، سوف يعلق الجهاز واحتمال ظهور الشاشة الزرقاء. هذه الأنظمة ستوقف بسبب وجود قطاعين للإقلاع في كل قرص متصل تحمل نفس 6 بايت (الختم الزمني/رقم القرص). الحل الوقائي، بعد التأكد أن القطاع الأول للقرص لا يحمل أي مدير إقلاع أو برمجية ممتدة لنظام BIOS (فقط شفرة سجل الاقلاع المعتادة)، حينذاك ألقع باستخدام قرص للطوارئ في ME/98 أو استخدام دوس ونفذ الأمر FDISK /MBR على ذلك القرص (هذا سوف يصفر تلك 6 بايت).

27. مدخلات AAP. هذا نوع خاص من الأقسام النشيطة في سجل الإقلاع. في نظام PTS-DOS. "حتى الآن نظام دوس PTS-DOS هو النظام الوحيد القادر على إقلاع القرص المنطقي (الموجود في القسم الممتد) باستخدام مدخلات تدعى بالقسم النشط المتقدم AAP في سجل الاقلاع. النظام حتى يتوافق مع معايير دوس، لن يختلف كثيرا عن عمله، لكن سيتطلب مدخلة للقسم خمسة خاصة قبل المدخلات الأربعة الأخرى وشفرة إقلاع موازية في MBR نفهم AAP. إذا تضمن سجل الاقلاع على التوقيع الخاص AAP وكانت هذه المدخلة الخاصة موجودة وتحمل علم الاقلاع، فسوف يستخدم سجل الاقلاع الرئيسي هذه المدخلة بدل إحدى مدخلات الأقسام الأربعة الأخرى. هذه المدخلة يمكن أن تشير إلى قطاع الاقلاع في أحد الأقراص المنطقية أو تشير إلى ملف 512 بايت (يحمل خصائص النظام، حتى لا يتم تحريكه أثناء عملية إلغاء تجزئة القرص) في مكان ما داخل نظام الملفات، ويشكل قطاع إقلاع (مع نفس توقيع "IBM" وعنوان الحمولة وواجهة التسجيل). وعلى خلاف شفرة سجل الاقلاع الاعتيادية، هذه الشفرة في MBR تترجم بايت علم الاقلاع كوحدة قرص فيزيائي 80h..FEh، بدلا من استخدامها فقط كعلم تنشيط (80h أو 00h في نسخ دوس القديمة أو كتعيين بت 7 أو تركها خالية في نسخ نظام دوس الحديثة). بهذه الطريقة، سجل الاقلاع AAP يمكنه أيضا تحميل قطاع إقلاع من قرص آخر غير القرص الثابت الأول". (اقتباس مترجم عن: ماتياس بول)

28. ^٨ ب، ب، طرق عنوان الكتل: المنطقية والفيزيائية CHS / LBA

بعض أنواع الأقسام تقتضي وجود أسلوب معين للنفاذ إلى القرص. خصوصا، أنواع 0Ch, 0Eh, 0Fh (التي هي نسخ LBA من 0Bh, 06h, 05h) والمرتبطة بمدخلات جدول الأقسام التي تملك قياسات القرص $C/H/S = 1023/255/63$ وتعتمد في النفاذ على استخدام وظائف نداء المقاطعة BIOS INT 13 في نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS. عنوان CHS: كانت في السابق وسيلة لعنونة كل كتلة بيانات فيزيائية على القرص الثابت. مع أن قيم CHS لم يعد لها علاقة فيزيائية مباشرة بالبيانات المخزنة على الأقراص، قيم CHS الافتراضية التي يمكن ترجمتها بواسطة إلكترونيات القرص أو البرنامج الثابت BIOS لا تزال تستخدم من قبل العديد من البرامج الخدمية. قبل ظهور أقراص IDE، كان للأقراص قياسات geometry توصف بثلاث ثوابت C, H, S هي: عدد الأسطوانات Cylinders، عدد الرؤوس heads، عدد القطاعات sectors لكل مسار دائري. لكن مع ظهور عنوان الكتلة المنطقية LBA أصبح القرص يملك قطاعات يتم ترقيمها بشكل 0، 1، 2، ...

عنوان LBA: مخطط عنوان خطية بسيط يستخدم على نطاق واسع في تحديد مواقع كتل البيانات (القطاعات) المخزنة على أجهزة التخزين في الحاسوب، بالتحديد، في أنظمة التخزين الثانوي مثل أقراص SCSI وأقراص 2-ATA المتوافقة مع معيار القرص الثابت IDE وأقراص التخزين الاحتياطية Tape Drive.

في عنوان الكتل المنطقية، الكتل تقع وفقا لمؤشر عدد صحيح، مع اعتبار الكتلة الأولى LBA 0، والثانية LBA 1، إلى آخره.. وهكذا يتم تبسيط عملية تركيب القرص الثابت حيث يستعاض عن إدخال قيم CHS التي تتطلب تحديد رقم كل من الأسطوانة، والرأس، والقطاع والبيانات الأخرى برقم القطاع فقط، حيث تقوم خوارزمية LBA، المخزنة في البرنامج الثابت BIOS، بترجمة رقم القطاع هذا إلى عنوان CHS الموافق.

$$LBA (Address) = ((cylinder * heads_per_cylinder + heads) * sectors_per_track) + sector - 1$$

29. سجل إقلاع (القسم) الممتد EPBR / EBR: (في أنظمة تقسيم القرص دوس) عبارة عن واصف لكل قرص منطقي داخل القسم الممتد، هذا الأخير يملك مدخلة واحدة فقط من أصل 4 مدخلات كحدى أقصى في جدول أقسام سجل الاقلاع الرئيسي، سجل إقلاع القسم الممتد يملك نفس بنية سجل الاقلاع الرئيسي؛ لكنه يستخدم فقط مدخلتان أوليتان من جدول الأقسام. وتوقع سجل إقلاع إجباري 0xAA55 في نهاية القطاع، التوقيع سيظهر في محرر القرص بترتيب 0x55 أولا ثم 0xAA أخيرا، والسبب في ذلك يعود إلى أجهزة الحاسوب المتوافقة مع أنظمة IBM التي تخزن القيم الست عشرية بترتيب نيوي صغير، على خلاف الأقسام الأولية التي عددها محدود (4 كحد أقصى) والتي يتم تعريفها عن طريق جدول أقسام واحد في سجل الاقلاع التقليدي؛ في القسم الممتد نجد كل سجل إقلاع ممتد يسبق القسم المنطقي الذي يصفه. في حالة وجود قسم منطقي ثاني/تالي، سجل الاقلاع الممتد الأول سوف يتضمن مدخلة تشير إلى سجل الاقلاع الممتد التالي؛ وبهذه الطريقة يصبح عندنا عدة سجلات إقلاع ممتدة تشكل قائمة موصولة. هذا يعني أن المساحة المخصصة للقسم الممتد هي فقط التي تحدد العدد الممكن للأقسام المنطقية (أو ما يعرف بالأقراص المنطقية).

30. القسم الممتد Extended partition عبارة عن وعاء (حاوية) يحتوي على لائحة موصولة من الأقسام المنطقية. هذه السلسلة (القائمة الموصولة) يمكن أن تكون بطول كيفي، لكن بعض نسخ FDISK ترفض إنشاء أقسام منطقية أكبر من عدد المحارف المتوفرة للأقراص في النظام (مثلا، القرص الأخير في مايكروسوفت دوس يساوي 26، بينما في نوفيل دوس 7+ القرص الأخير يساوي 32).

31. الاستجابة للخطأ (تحمل الأخطاء) Fault tolerance / fault tolerant / FT. يستخدم مصطلح تحمل الأخطاء في علم الحاسوب للتعبير عن الخاصية التي تمكن نظاما من الاستمرار في العمل بشكل جيد في حال حدوث خطأ أو أكثر في أحد مكوناته (في العتاد أو البرمجيات). إذا تراجعت جودة عمل النظام، فإن هذا التراجع يكون نسبيا إلى خطورة الخطأ، إذا قارن ذلك بالأنظمة التي تتوقف عن العمل تماما عند حدوث أول خطأ حتى لو كان صغيرا. بشكل رئيسي، يتم السعي وراء "تحمل الأخطاء" في حالة الأنظمة التي تتطلب تواجديدا عالية أو الأنظمة الحساسة للحياة. هذا غالبا يتضمن درجة من الإضافة redundancy تشير أيضا إلى عدد الأخطاء التي يمكن أن يتحملها النظام أو المكون قبل أن تضعف العملية العادية.

32. بعد تنصيب وتشغيل أحد أنظمة ويندوز أن تي XP/2000/8/7، يقوم النظام بكتابة توقيع القرص إلى سجل الاقلاع. هذه 4 بايت التي ستكون من الحيد 1B8h إلى 1BBh معروفة أيضا بالرقم التسلسلي للقرص أن تي (في الطرح أعلاه مثال على ذلك فقط، ويمكن أن تكون أية أرقام؛ لكن في أنظمة مثل ويندوز XP/2000 ستلاحظ أن البايت الأول والثالث والثاني والرابع تحمل نفس القيم، كما تظهر في

المثال : "A8 E1 A8 E1". في سجلات إقلاع ويندوز أن تي أخرى، تظهر بأشكال مختلف مثل: "87 04 88 04" و"6B 40 6C 40" و"1A 85 1A" 84. والراجع أن الباب الثاني والرابع على الأقل تقريبا دائما تكون نفسها مع احتمال وجود خوارزمية ما يطبقها النظام في توليد هذه الأنماط من الأرقام. رغم ذلك، هناك سجلات إقلاع في ويندوز أن تي تملك أرقام لا يمكن تمييزها إطلاقا مثال، "ED 19 EB BF" و"80 BF A0 FB"، ولا نعرف بالضبط الآلية التي استخدمتها هذه الأنظمة عند كتابة أرقام توقيع القرص هذه، بخلاف التي ذكرناها سابقا.


33. ^أ ب، 3 بايت (1B5h إلى 1B7h) في أنظمة ويندوز اللاحقة XP/VISTA/7/8/2000 ترتبط باللغة الإصدار ورسائل الأخطاء الثلاثة وعدد محارفها. في الإصدارات الانجليزية من ويندوز ستلحظ دائما هذه القيم الست عشرية ؛ مثلا في ويندوز إكس بي "2C 44 63" ضمن سجل الإقلاع. هذه القيم تستخدمها شفرة سجل الإقلاع في عرض رسائل الأخطاء على الشاشة. لكن في إصدارات ويندوز بلغات أخرى، ستكون قيم الباب الثاني والثالث مختلفة وفقا لعدد محارف رسائل الأخطاء (ستلحظ ذلك عند تحليل شفرة رسائل الأخطاء). سترى أن هذه 3 بايت تستخدم للإشارة إلى الإزاحة في الذكرة لأول بايت من كل رسالة خطأ يمكن عرضها على الشاشة عند الإقلاع : 072Ch, 0744h, 0763h. ولأن الشفرة ستكون دائما هي نفسها، الحيد الأول 072Ch لا يجب أن يتغير أبدا. مثلا، في نسخة ويندوز 2000/XP الألمانية ستكون القيم 2C 48 6E.

ويندوز 2000/XP	ويندوز فيستا	ويندوز 8.1 / 8 / 7	نسخة ويندوز الانجليزية :
2C 48 6E	62 7A 99	63 7B 9A	

34. ^أ ضمن بنية x86 (معمارية x86)، عند العمل في النمط الحقيقي، يتم حساب العنوان الفيزيائي بهذا الشكل التالي. راجع أيضا هذا العنوان.
- مثال، يتم إزاحة تسجيل القطعة 16-بت إلى اليسار بمقدار 4 بت وإضافته إلى إزاحة 16-بت، النتيجة ستكون عنوان 20-بت.
- عنوان = 16 × قطعة + إزاحة
35. ^أ نظام مايكروسوفت دوس MS-DOS كان يعبئ جدول الأقسام بداية من النهاية، بالأخص، إذا كان هناك قسم واحد فقط، وكان المعلومات تخزن في المُدخلَة الأولى الرابعة. فيما بعد أصبح DOS FDISK يبدأ من البداية، لكن أنظمة أخرى مثل يونكس وار UnixWare لا تزال تبدأ من النهاية. كذلك أقراص Iomega أوميغا تكتب القسم الوحيد في قرص ZIP في المُدخلَة الأخيرة (لذلك توصل على النحو: dev/sda4 أو dev/hdc4).
36. ^أ بعض أنظمة التشغيل تخزن معلومات خاصة قبل بداية جدول الأقسام. مثال على ذلك، نظام دي آر دوس DR DOS الذي يخزن كلمة السر عند بداية الحيد 1B6h.
37. ^أ في نظام OS/2 : برنامج OS/2 fdisk يكتب بعض قيم الطول الغريبة ضمن معلومات القسم الممتد الأخير (ضمن القسم الممتد). على الأرجح بسبب علة في البرنامج. البرنامج يفشل في تحديث قيم طول القسم الممتد (الخارجي) إذا تم إنشاء قسم أولي في المساحة الفارغة (المساحة الغير مشغولة من قبل القسم المنطقي) عند نهاية هذا القسم الممتد. هذا يمكن أن يترتب عنه تداخل في الأقسام. برنامج OS/2 fdisk لا يمكنه التعرف على نوع القسم 0Fh، لكنه يقبل أقسام دوس الممتدة التي تمتد خلف الأسطوانة 1203. عندما يقوم برنامج آخر للقسم مثل Partition Magic، بتغيير نوع القسم الممتد الكبير من 05h إلى 0Fh، سوف يصبح نظام OS/2 غير قادر على النفاذ للقسم. مدير إقلاع OS/2 يحتفظ بنسخة خاصة من بيانات جدول الأقسام، هذا يسبب مشاكل إذا تم تغيير جدول الأقسام عن طريق إحدى أدوات الطرف الثالث. (تنبيه: قسم ممتد خارجي (الذي نعرفه جميعا) وآخر داخلي في القسم الممتد، هي من مصطلحات نظام OS/2).
38. ^أ نظام نت بي أس دي NetBSD يملك التوقيع B5E1h عند الحيد 1BCh للإشارة إلى سلامة منطقة شفرة Net BSD Bootselector عند الحيد 0x190-0x1b7. سابقا كانت هذه المنطقة عند الحيد 404-443 وكلمة التوقيع كانت 0xA55. لكن تم تحريك المنطقة لتجنب أي تعارض مع توقيع القرص في ويندوز أن تي، (المشكلة أن برنامج GRUB مع أنه يحفظ هذا التوقيع، إلا أنه بعيد كتابة هذه المنطقة في نظام (NetBSD). في سجل الإقلاع، هوية الأقسام الأولية المقسمة باستخدام سجل BSD disklabels، أنظمة يركلي، ستكون كالتالي:

نوع القسم	توزيع BSD
A5h	386BSD, FreeBSD
A6h	OpenBSD
A9h	NetBSD

هذه البنية تشبه نظام الأقسام الممتدة والقسم المنطقي في أنظمة مايكروسوفت دوس، ويندوز، ولينكس. أقسام BSD disklabels وأقسام مايكروسوفت دوس المنطقية في نفس القرص الثابت على الحاسوب الشخصي ستكون في أقسام أولية منفصلة. بالإضافة إلى BSD disklabels أنظمة يركلي يمكنها أيضا الوصول إلى الأقسام الممتدة/المنطقية في مايكروسوفت دوس.



مراجع

1. ^أ دنيس هو، (مايو/أيار 19، 2009). "master boot record" سجل الإقلاع الرئيسي "FOLDOC". جدد في مايو/أيار 2، 2015.

2. [^] "نظام ويندوز يدعم أقراص أكبر من 2 تيرابايت!". مايكروسوفت. تاريخ 26-06-2013. جدد في 28-08-2013.
3. [^] "البائعات الغامضة في سجل إقلاع أنظمة ويندوز 95B/98/SE/Me". تاريخ 04-09-2004. جدد في 17-04-2014.
4. [^] لو كاس مايكل (2003). كتاب "Absolute OpenBSD: Unix for the practical paranoid". صفحة 73. ISBN 9781886411999. جدد في 09-04-2011. اقتباس مترجم: "جميع أنظمة التشغيل تملك أدوات لإدارة أقسام سجل الإقلاع. لكن للأسف، كل نظام تشغيل يتعامل مع أقسام سجل الإقلاع بأسلوب مختلف قليلا".
5. [^] ب. سيدوري دانيال (2004). "البائعات الغامضة (بائعات الختم الزمني للقرص) في سجل إقلاع أنظمة ويندوز 95B, 98, 98SE". جدد في 25-08-2012.
6. [^] نورتن، بيتر؛ كلارك، سكوت (2002). كتاب "Peter Norton's New Inside the PC". الناشر Sams Publishing. صفحات 361-360. ISBN 0-672-32289-7.
7. [^] مايكل جريفي (2004). كتاب "A+ Guide To PC Hardware Maintenance and Repair". الناشر Thomson Delmar. صفحة 276. ISBN 1-4018-5230-0.
8. [^] أندروز جين (2003). كتاب "Upgrade and Repair with Jean Andrews". الناشر Thomson Course Technology. صفحة 646. ISBN 1-59200-112-2.
9. [^] بوزويل وليام (2003). كتاب "Inside Windows Server 2003". الناشر Addison-Wesley Professional. صفحة 13. ISBN 0-7357-1158-5.
10. [^] سميث رودريك (2000). كتاب "The Multi-Boot Configuration Handbook". الناشر Que Publishing. صفحات 261-260. ISBN 0-7897-2283-6.
11. [^] أندريس إنفرت روبر، "خصائص جداول الأقسام" صفحة أنواع الأقسام. اقتباس مترجم عن ماتياس بول: "نظام تشغيل PTS-DOS [يستخدم] مدخلة خامسة خاصة للقسم مقابل المدخلات الأربعة الأخرى في MBR، وترتبط بشفرة إقلاع تفهم أقسام AAP".
12. [^] أندريس إنفرت روبر، "خصائص جداول الأقسام"، صفحة أنواع الأقسام. اقتباس مترجم عن ماتياس بول: "بعض أنظمة صانعي القطع الأصلية OEM، مثل AST DOS (النوع 14h) و NEC DOS (النوع 24h) تملك 8 مدخلات للأقسام بدل 4 في قطاع MBR". (ملحوظة. جداول أقسام 8 مدخلات في NEC MS-DOS 3.30 و AST MS-DOS تكون مسبقة بالتوقيع A55Ah عند الحيد 17Ch+).
13. [^] سيدوري دانيال. "ملاحظات عن اختلافات إحدى نسخ OEM في MBR - نظام دوس 3.30". صفحة Master Boot Records. اقتباس مترجم: "عندما أضفنا أقسام إلى جدول NEC، وقعت مدخلة القسم الأول من الحيد 1Eeh حتى 1Fdh+ والمدخلة التالية كانت فوقها مباشرة. أي أن، المدخلات كانت مقحمة ومرتبطة بشكل عكسي يخالف ما هو معروف في الجدول العادي. وبالتالي، نفحص مثل هذا الجدول باستخدام محرر للقرص أو وسيلة لعرض الأقسام، سيعرض المدخلة الأولى التي في جدول المدخلات الثمانية NEC كأخر مدخلة (أي المدخلة الرابعة) في جدول الأقسام العادي". تعرض جدول أقسام 8-مدخلات وأين تختلف شفرة إقلاعها عن MS-DOS 3.30.
14. [^] "جدول الأقسام". موقع osdev.org. جدد في 15-11-2013.
15. [^] أ ب ت، كتاب "System BIOS for IBM PC/XT/AT Computers and Compatibles" مرجع فينكس الفني. إدسون وزلي. 1989. رقم ISBN 0-201-51806-6.
16. [^] أندريس إنفرت روبر، "لائحة بمعرفات الأقسام في الحاسوب الشخصي"، صفحة أنواع الأقسام.
17. [^] سيبيل وود (2002). كتاب "Microsoft Windows 2000 Server Operations Guide". صفحة 18. الناشر Microsoft Press رقم ISBN 9780735617964.
18. [^] "مقدمة في هندسة القرص الثابت". الناشر Tech Juice. تاريخ 08-08-2011. جدد في 19-04-2013.
19. [^] تشارلز كوزبروك (2001-04-17). "نظام BIOS والقرص الثابت". موقع "The PC Guide". جدد في 19-04-2013.
20. [^] سميث روبر (2011-06-26). "تجاوز قيود سجل الإقلاع الرئيسي". الدروس الخاصة "GPT fdisk Tutorial". جدد في 20-04-2013.
21. [^] "أكبر من 2 تيرابايت على قرص MBR". موقع superuser.com. تاريخ 07-03-2013. جدد في 22-10-2013.
22. [^] "التحول إلى أقراص التهيئة المتقدمة التي تستخدم قطاع 4 كيلوبايت". صفحة Tech Insight. شركة Seagate Technology. جدد في 19-04-2013.
23. [^] كيلفن كافرت (2011-03-16). ملف PDF "الأقراص الثابتة ذات السعة الكبيرة WD AV-GP". شركة Western Digital. جدد في 20-04-2013.
24. [^] سميث رودريك (2010-07-27). "نظام تشغيل لينكس على أقراص قطاع 4-كيلوبايت: نصيحة". موقع IBM. DeveloperWorks. جدد في 19-04-2013.
25. [^] أ ب، "سجل الإقلاع الرئيسي (x86)". موقع OSDev Wiki. OSDev.org. جدد في 20-04-2013.
26. [^] سيدوري دانيال (2003-07-30). "سجل الإقلاع الرئيسي في نظام تشغيل IBM DOS 2.00". جدد في 22-07-2011.
27. [^] سينغ أميت (2009-12-25). "إقلاع نظام تشغيل ماك عشرة Mac OS X". جدد في 22-07-2011.
28. [^] جوناثان دي بوبن بولارد (2011-07-10). "عملية إقلاع EFI". صفحة "الأسئلة و الأجوبة المكررة". جدد في 22-07-2011.
29. [^] دومسك مات. "رد: تحسينات القرص، معيار RFC 2.6.0 EDD". قائمة بريد نواة لينكس.
30. [^] "نظام ويندوز قد يستخدم الصبغة Signature() في ملف BOOT.INI". صفحات KnowledgeBase. مايكروسوفت.
31. [^] "توقيع القرص في سجل الإقلاع الرئيسي - نظام تشغيل ويندوز فيستا". "تشغيل وإقلاع مزدوج مع ويندوز فيستا". يناير 2007. جدد في 19-04-2013.
32. [^] مارك روسنوفتش (2011-11-08). "إصلاح تعارض توقيعات القرص". مدونة: Mark Russinovich. مايكروسوفت. جدد في 19-04-2013.
33. [^] أ ب ت، ساكاموتو ماساهيكو (2010-05-13). "لماذا يحمل نظام BIOS سجل MBR عند العنوان 0x7C00 في نظام x86؟". جدد في 04-05-2011.
34. [^] أ ب ت ث ج ح، كوميكا؛ فينكس؛ إنتل (1996-01-11). ملف PDF "مواصفة إقلاع نظام BIOS رقم 1.01". ACPI-CA. جدد في 20-04-2013.
35. [^] أ ب، إلبوت ديفيد (2009-10-12). موضوع "لماذا نقوم سجل الإقلاع 'المعاري' بتعيين التسجيل SI؟". جدد في 20-04-2013.
36. [^] أ ب ت، كوميكا؛ فينكس؛ إنتل (1994-05-05). ملف PDF "مواصفة نظام BIOS الذي يدعم معيار 'القبس والتشغيل' - رقم 1.0A". إنتل. جدد في 20-04-2013.
37. [^] إلبوت ديفيد (2010-04-01). "ملحق: شفرة إقلاع MBR الهجين مع مواصفة الأقراص، نسخة EDD-4". موقع لجنة المعايير t13.org. جدد في 20-04-2013.
38. [^] "الأمر FDISK/MBR بعد كتابة MBR". صفحة الدعم. موقع مايكروسوفت. تاريخ 23-09-2011. جدد في 19-04-2013.
39. [^] "صفحة المساعدة - نظام لينكس - برنامج sfdisk (8)". جدد في 20-04-2013.